

Parcelamento de Coparticipação

Produto	: Microsiga Protheus® Plano de Saúde 11.5		
Proj./Requisito	: M12_SAUDE/001364	Data da publicação	: 30/11/12
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Todos Relacionais

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDPLS44**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implantada funcionalidade de Parcelamento de Coparticipação. O processo pode obedecer ou não uma sequencia, conforme descrito a seguir. O primeiro item (Parcelamento de Coparticipação é o único obrigatório).

Configurações Iniciais

Para que seja parcelada a coparticipação, é necessário configurar do sistema nos níveis Tabela Padrão, Subcontrato, Família e Usuário. Nessas rotinas, foram criados alguns campos e outros devem ser configurados.

• Tabela Padrão (PLSA940)

No cadastro da Tabela Padrão (BR8) foi criado o campo **Parcela?** (BR8_PODPAR). Para que o parcelamento seja calculado é necessário que este campo seja diferente de 1 = Não. Caso contrario não existirá valor de coparticipação no campo **Vlr Co-Part** (BDH_VLCOPA) que é utilizado para o calculo do parcelamento.

• Usuários (PLSA174)

No cadastro de Usuários, Folder Regras de Parcelamento, deve ser configurada a regra para parcelamento:

Guia Regras de parcelamento:

Parcela? (BA1_PACOOK) : Indica se o usuário pode ter parcelamento de coparticipação (Parcela? = Sim).

Tp. Regra (BA1_TREGRA) : Informa a regra que será adotada para o parcelamento.

Se **Tp. Regra (BA1_TREGRA)** for igual a **0=Segue Regra**, o sistema vai buscar as regras configuradas no Subcontrato e os campos Mês Liqui, Ano Liqui e Vlr Fixo ficam bloqueados.

Se **Tp. Regra (BA1_TREGRA)** for igual a **1=Fixa Prazo** é necessário informar o Mês Liqui e o Ano Liqui que armazenará o prazo para liquidação da ultima parcela, o Fixa valor fica bloqueado.

Se **Tp. Regra (BA1_TREGRA)** for igual a **2=Fixa Valor**, é necessário informar o Vlr Fixo para que as parcelas tenham um valor definido. Os campos Mês Liqui e o Ano Liqui ficam bloqueados.

Mês Liqui (BA1_MESLIQ): Informa o mês de liquidação do parcelamento a ser gerado. Utilizado quando **Tp. Regra** = Fixa Prazo.

Ano Liqui (BA1_ANOLIQ): Informa o ano de liquidação do parcelamento a ser gerado. Utilizado quando **Tp. Regra** = Fixa Prazo.

Vlr Fixo (BA1_VLRFIX): Informa o valor fixo a ser gerado para cada parcela. Utilizado quando **Tp. Regra** = Fixa Valor.

! Importante

Para calcular o valor da parcela, é adotada a parametrização no cadastro do usuário **Tp. Regra** (BA1_TREGRA), caso o titular possua a regra igual a **Segue regra**, os dependentes poderão ter regras diferenciadas, caso contrário, a regra do dependente será a mesma do titular.

• Famílias(PLSA174)

Guia **Dados do Contrato/ Cobrança**:

Parcela? (BA3_PACOOK) : Indica se o usuário pode ter parcelamento de coparticipação (Parcela? = Sim).

• Subcontrato (PLSA660)

Guia **Regras de parcelamento**

Ver. Lim (B81_VERLIM): Indica se será verificado se pode parcelar ou não, de acordo com as regras. Será por padrão 0 ("Sim").

Vlr. Min (B81_VLRMIN): define qual o valor mínimo da coparticipação.

Per. Min (B81_PERMIN): define o percentual mínimo aplicado sobre o salário do titular, da coparticipação. A busca pelo salário do usuário segue rotina padrão de busca na tabela SRA (Funcionários) com base na matrícula do beneficiário titular, campo na tabela de família (BA3).

Os campos acima definem se será parcelado o valor da coparticipação ou não. A descrição está em **Regra de possibilidade de parcelamento**.

Também serão criados os campos:

Vlr Parcel. (B81_VLRPAR): Define o valor mínimo da parcela.

Per. Parcela (B81_PERPAR): Define o valor mínimo da parcela, aplicando o percentual sobre o salário do titular da família.

Qtd Meses (B81_QTSMES): Quantidade de meses que será dividido pelo saldo devedor(saldo anterior + (entradas - saídas extras) + valor da coparticipação) para cálculo do valor mínimo da parcela.

Cancela (B81_CANCEL): Indica se o parcelamento poderá ser cancelado.

Meses can. (B81_MESCAN): Indica a quantidade de meses para cancelamento.

Vig. Ini. (B81_VIGPA): Vigência inicial da regra.

Vig. Fin. (B81_VIGFIM): Vigência Final da regra.

! Importante

As rotinas que serão descritas dependem da existência de pelo menos um atendimento com coparticipação. Após as devidas configurações, pode-se realizar o parcelamento e demais funções implementadas neste requisito seguindo as rotinas abaixo.

Sequência 001 - Parcelamento de Coparticipação (PLSA118)

É necessário verificar 3 premissas: **Permissão para parcelar**, **Valor mínimo de parcelamento** e **Valor da parcela**. Depois de verificado, será adicionado o valor no BK2 com o valor da parcela para ser cobrado e o restante será cobrado no mês posterior.

Pode parcelar: Verifica em todos os níveis se pode parcelar. **Subcontrato Parcela?** (B81_PACOOK), **Família-Parcela?** (BA3_PACOOK), **Usuário Parcela?** (BA1_PACOOK) e **Tabela Padrão Parcela?** (BR8_PODPAR). Os campos devem estar como **SIM**.

Valor mínimo: Primeiramente, verifica-se se o valor mínimo no subcontrato **Ver. Lim** (B81_VERLIM) será considerado. Se estiver como **não**, não será verificado o valor mínimo e será parcelado automaticamente. Se estiver como **sim**, serão adotadas as regras abaixo para ver qual o valor mínimo:

Verifica dentre os 3 próximos casos qual o maior valor:

Valor fixo: Digitado um valor fixo **Vlr. Min** (B81_VLRMIN).

Percentual do salário: Percentual digitado no subcontrato **Per. Min** (B81_PERMIN) que incidirá sobre o salário da família.

Quantidade de parcelas: Valor total a parcelar dividido sobre o valor de parcelas digitado no subcontrato **Qtd Meses** (B81_QTSMES).

Será verificado se o valor a parcelar (titular mais beneficiários) é maior que o valor mínimo. Caso seja será parcelado, caso contrário será cobrado o valor integral.

Valor da parcela: Para calcular o valor da parcela, é adotada a parametrização no cadastro do usuário **Tp. Regra** (BA1_TREGRA), caso o titular tenha a regra **segue regra**, os dependentes podem ter regras diferenciadas, caso contrário, a regra do dependente será a mesma da do titular. Seguem os tipos de regras que podem ser vinculadas ao usuário:

Segue regra: Caso esteja essa regra no usuário, o valor será calculado conforme regra no subcontrato, onde possui três valores distintos que iremos adotar o maior dele como valor da parcela:

Valor fixo da parcela: **Campo Vlr Parcel.** (B81_VLRPAR) preenchido com um valor fixo.

Percentual do salário: Percentual digitado no subcontrato **Per. Parcela** (B81_PERPAR) que incidirá sobre o salário da família.

Quantidade de parcelas: Valor total do usuário a parcelar dividido sobre o valor de parcelas digitado no subcontrato **Qtd Meses**.

Valor fixo: Valor digitado no campo **Vlr Fixo** (BA1_VLRFIX) será adotado para o valor da parcela.

Data fixa: Será fixada uma data (competência) nos campos **Mês Líqui** (BA1_MESLIQ) e **Ano Líqui** (BA1_ANOLIQ), no usuário, para que o sistema realize a seguinte fórmula para encontrar o valor da parcela:

Valor Total do usuário / (competência do usuário - competência da cobrança).

Importante

No cadastro da **Família/Usuário** (PLSA174), ao visualizar o valor da cobrança, é necessário atentar-se à seguinte regra:

No intuito de manter o legado, se o campo **For. Cob. PF** (BT6_COBCPF) == 0 utiliza o mês anterior ao selecionado, o pergunte como referência para exibir o saldo e as parcelas. **For. Cob. PF** (BT6_COBCPF) == 1 utiliza o mês selecionado no pergunte.

Exemplos:

1 - Se a regra **Tp. Regra** (BA1_TREGRA) informada for **fixa valor**, o sistema irá olhar o valor fixo **Vlr Fixo** (BA1_VLRFIX) informado e este será o valor de cada parcela quando a conta for exata. Caso contrário, serão geradas parcelas com valor fixo e a última com o valor restante.

Exemplo:

Parcelas	Valor de Coparticipação	Valor Fixo	Valor Cobrado	Valor Acumulado
1ª	R\$ 600,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 440,00
2ª	R\$ 440,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 280,00
3ª	R\$ 280,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 120,00
4ª	R\$ 120,00	R\$ 160,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00

Importante

É necessário incluir parcelamento para cada mês que desejar e gerar uma parcela, caso contrário será cobrado o total do valor acumulado.

Exemplos:

Vlr Co-Part	Vlr Fixo Parcela	Inclusão de Parcelamento	Vlr Cobrado	Vlr Acumulado
R\$ 600,00	R\$ 160,00	Agosto = Sim	R\$ 160,00	R\$ 440,00
R\$ 600,00	R\$ 160,00	Setembro = Não	R\$ 440,00	R\$ 0,00

Vlr Co-Part	Vlr Fixo Parcela	Inclusão de Parcelamento	Vlr Cobrado	Vlr Acumulado
R\$ 600,00	R\$ 160,00	Agosto = Sim	R\$ 160,00	R\$ 440,00
R\$ 440,00	R\$ 160,00	Setembro = Sim	R\$ 160,00	R\$ 280,00
R\$ 280,00	R\$ 160,00	Outubro = Sim	R\$ 160,00	R\$ 120,00
R\$ 120,00	R\$ 160,00	Novembro = Sim	R\$ 120,00	R\$ 0,00

2 - Se a regra **Tp. Regra** (BA1_TREGRA) informada for **Fixa prazo**, o sistema irá olhar o mês e ano de liquidação, ou seja, estes campos definem quando será liquidada a ultima parcela.

Será fixada uma data (competência) nos campos **Mês Liqu** (BA1_MESLIQ) e **Ano Liqu** (BA1_ANOLIQ), no usuário, para que o sistema realize a seguinte fórmula para encontrar o valor da parcela: Valor Total do usuário / (competência do usuário - competência da cobrança).

Exemplo:

Mês Atual	Ano Atual	Mês Informado	Ano Informado	Valor Coparticipação
08	2012	10	2012	600,00

O mês 10 de 2012 é o mês da ultima parcela, será dividido 600/3, os meses de faturamento serão 08,09 e 10

3 - Se a regra **Tp. Regra** (BA1_TREGRA) informada for **Segue regra**, o sistema irá olhar a definição das regras de calculo no subcontrato para a geração das parcelas.

Será necessária informação do salário da família, campo **Salário** (BA3_VALSAL), ou configurar na rotina **Salário X Competência** os campos obrigatórios.

Será verificado se o valor a parcelar (do titular mais dos beneficiários) é maior que o **Valor mínimo** (B81_VLRMIN). Caso seja será parcelado, caso contrário será cobrado o valor integral.

Alem de verificar os campos Contrato - **Parcela?** (B81_PACOOK), Família - **Parcela?** (BA3_PACOOK) e Usuário - **Parcela?** (BA1_PACOOK) se estão com **Sim** para permitir o parcelamento, o sistema verifica, no contrato, o campo **Ver. Lim**(B81_VERLIM).

Se for igual a sim, permite o parcelamento. Caso contrário, o Sistema verifica se o campo **Vlr Min** (B81_VLRMIN) é maior que o Valor Salário multiplicado pelo **Percentual Mínimo** (B81_PERMIN).

Se o valor mínimo for maior, o Sistema verifica se o Valor da Coparticipação é maior que o **Valor Mínimo** (B81_VLRMIN). Se for maior, permite parcelar. Caso contrário, irá verificar se o valor da Coparticipação é maior que o Valor Salário multiplicado pelo Percentual Mínimo. Caso seja, o parcelamento é permitido. Caso contrário, não permite o parcelamento gerando uma única parcela com o valor total da Coparticipação.

Depois de verificar se poderá parcelar, o sistema verifica entre os campos abaixo, qual o calculo que irá retornar o maior valor. Por isso, é necessário configurar todos os campos do folder Regra de Parcelamento do contrato.

Vlr Parcel. (B81_VLRPAR) : Define um valor para parcela.

Per Min. (B81_PERPAR): Indica o percentual que incidirá sobre o salário da família.

Qtd Meses (B81_QTSMES): Indica a quantidade de parcelas, valor total a parcelar dividido sobre o valor de parcelas.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações/Part. Financ./Parcelamento (PLSA118)**.
2. Clique em **Incluir**.
3. Preencha os parâmetros para o filtro.
4. Confira os dados e confirme.

O sistema irá selecionar todos os usuários que possuem participação financeira (BDH) e/ou saldo (BK2), de acordo com os parâmetros selecionados. Vale lembrar que o mês/ano são considerados na seleção de quando realmente há participação e/ou saldo, ou seja, caso esteja em 02/2011, o saldo para esta fatura é do mês 01/2011, assim como a participação financeira. Inicia o processo de seleção e geração do parcelamento. No processo, as regras descritas acima, junto com o reajuste de saldo, compõem a parcela do mês e gera ou não saldo para o próximo mês.

Após o processamento, os dados são guardados na tabela de parcelamento (B79 - Parcelamento/B80 – Detalhes Parcelamento) e também o histórico é gerado (B78 – Histórico de Saldo).

Sequencia 002: Reajuste de saldo – Automático (Processo Automático)

Caso o saldo seja de meses anteriores, será aplicado o reajuste. O processo inicia após a inclusão de um parcelamento. O sistema verifica o número de parcelas restantes.

1. Calcula o valor máximo da parcela (regra no subcontrato);
2. Realiza a divisão do valor do saldo pelo valor da parcela, e será encontrado o número de meses restantes. Caso haja resto na divisão, este valor será considerado uma parcela.
3. Verifica na tabela B77 (Reajuste de coparticipação), qual a situação se encaixa, filtrando o intervalo entre os campos **Parcela de** (B77_PARDE) e **Parcela Até** (B77_PARATE), ordenados pela ultima competência **Mês base** (B77_MESBAS) e **Ano Base** (B77_ANOBAS).

4. Aplica o reajuste no valor do campo **Saldo** (BK2_SALDO), ou seja, o valor total do saldo. O valor não é guardado no mês atual, ele somente irá compor a fatura e será gerado para o próximo mês caso o valor ultrapasse o limite da parcela. Exemplo: caso o valor atual da BK2 seja de 50 reais, e será aplicado um reajuste de 10% e o limite da parcela seja de 30 reais, será cobrada a coparticipação de 30 reais este mês e será adicionado valor a tabela BK2 para o próximo mês de 25 reais, que representa os 50 reais com reajuste de 10%, menos os 30 já cobrados este mês.

Sequencia 003: Salário x Competência (PLSA119)

A rotina de parcelamento, primeiramente analisa se há algum salário para a família registrado para esta competência antes de verificar o campo de salário na família **Salário** (BA3_VALSAL). A competência é o mês em que se está gerando o parcelamento.

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações/Contrato/Família/Salário x Competência (PLSA119)**.
2. Clique em **Incluir**.
3. Confira os dados e confirme.

Sequencia 004: Prazo Liquidação – Menu parcelamento (PLSA116)

Permite fixar prazos para liquidação em lote.

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações/Contrato/Família/Família usuário (PLSA119)**.
2. Clique em **Ações Relacionadas /Prazo Liquidação**.
3. Confira os dados e confirme.

É exibida uma tela de parâmetros para escolha da operadora e grupo/empresa. É verificado dentre os subcontratos quais são os contratos passíveis de cancelamento **Cancela** (B81_CANCEL) = 0.

Então, serão verificados quais os usuários serão cancelados no mesmo período da soma do mês atual mais o número de meses no subcontrato **Mês Can** (B81_MESCAN).

Exemplo:

- Mês atual = 10/2010.
- Mês de cancelamento do usuário = 01/2011.
- Mês Can (B81_MESCAN) = 3.
- Então este usuário entra na seleção por que 10/2010 mais 3 é igual a 01/2011.

O sistema irá realizar alterações nos campos: **Tp. Regra** (BA1_TREGRA) para **Prazo** e os campos **Mês Liqui** (BA1_MESLIQ) e **Ano Liqui** (BA1_ANOLIQ) receberão os valores do calculo para cancelamento, no exemplo acima, 01 e 2011, respectivamente.

Sequencia 005 - Estorno de Status ou Mudar Regra- (PLSA117)

Altera o tipo de regra do usuário para Segue Regra. O sistema verifica quais os usuários não possuem saldo remanescente e regra que não seja segue regra antes de executar a operação

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações/Part. Financ./Mudar Regra (PLSA117)**.
2. Informe os parâmetros.

3. Confira os dados e confirme.

O sistema irá verificar quais os usuários estão dentre os parâmetros. Caso o usuário não especifique um valor no parâmetro, serão considerados todos os valores entre aqueles parâmetros, exemplo: caso não preencha o contrato, serão verificados todos os contratos. O usuário não deve possuir valor de saldo remanescente e o campo **Tp. Regra** (BA1_TREGRA) não esteja como Subcontrato.

4. Após a seleção o sistema irá marcar tais usuários, no campo **Tp. Regra** (BA1_TREGRA) como **Segue Regra**.

Sequencia 006 - Abatimento de saldo – Família/Usuário

Realiza o abatimento parcial ou total do saldo remanescente.

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações/ Contrato/Família/Família usuário (PLSA174)**.
2. Clique em **Histórico Parcelamento**.
3. Clique em **Abat. De Saldo**.

É apresentada a tela com os dados para que seja realizado o abatimento. Os dados são obtidos da tabela de saldo (BK2), sempre no mesmo mês do Sistema.

Após o preenchimento dos campos: **Valor** (não pode ser maior que o valor total) e o **Tipo** (Pagar ou Receber); será iniciado o abatimento.

Caso seja selecionada a opção **Pagar**, o Sistema gera um título conforme o parâmetro **MV_PLSTIP**. Caso não esteja preenchido o parâmetro, o tipo do título será DP. Caso seja **Receber**, será gerado um título do tipo NCC.

O valor será abatido entre os beneficiários proporcionalmente, considerando o reajuste.

Sequencia 007 - Transferência de saldo – Família/Usuário

Rotina criada para facilitar a transferência de saldo entre beneficiários da mesma família.

4. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações/Contrato/Família/Família usuário/Histórico Parcelamento**
5. Clique em **Trans. Saldo (PLSA260)**.
6. Selecionar o usuário que você quer retirar o saldo e pressionar OK.
7. Selecionar o usuário que irá receber o saldo.
8. Após confirmar o processamento, será realizado a transferência.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Importante

Antes de executar o UPDPLS44 é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o UPDPLS44 (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados SXs (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”).

- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada a Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client**, digite U_ UPDPLS44 no campo **Programa Inicial**.



Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do UPDPLS44 seja igual ou superior a 20/12/2010

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O *update/compatibilizador* cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO UPDPLS44

1. Criação de **Tabelas** no arquivo **SX2 – Tabelas**:

Prefixo	B76
Path	
Nome	B76XXX
Descrição	Salário x Competência

Prefixo	B77
Path	
Nome	B77XXX
Descrição	Reajuste de coparticipação

Prefixo	B78
Path	
Nome	B78XXX
Descrição	Histórico de saldo

Prefixo	B79
----------------	-----

Path	
Nome	B79XXX
Descrição	Parcelamento

Prefixo	B80
Path	
Nome	B80XXX
Descrição	Detalhe parcelamento

Prefixo	B81
Path	
Nome	B81XXX
Descrição	Regras de parcelamento

2. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

- Tabela BK2 - Acumulados Usuários:

Campo	BK2_DATREA
Tipo	D - Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Data Reaj.
Descrição	Data do Reajuste
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	22
Help	Data do Reajuste

Campo	BK2_PARCEL
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Parcelado
Descrição	Indica se está parcelado
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	S=Sim; N=Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	23

Campo	BK2_SALANT
Tipo	N - Numérico
Tamanho	16
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999,999,999.99
Título	Sal. ant.
Descrição	Saldo anterior
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	24

Campo	BK2_LOTPAR
Tipo	C - Caracter

Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Faturado
Descrição	Faturado parcelamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	S=Sim; N=Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	25

- Tabela BA3 - Famílias Usuários:

Campo	BA3_PACOOK
Tipo	C - Character
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Parcela?
Descrição	Indica se parcela ou não
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	0=Sim; 1=Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	6 - Cobrança
Ordem	D2

- Tabela BDH – Participação financeira:

Campo	BDH_VLCOPA
Tipo	N - Numérico

Tamanho	16
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999,999,999.99
Título	Vlr Co-Part.
Descrição	Valor para Parcelamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	74

Campo	BDH_VLRPAR
Tipo	N - Numérico
Tamanho	16
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999,999,999.99
Título	Parcelado
Descrição	Vlr. Co-Part parcelado
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	75

Campo	BDH_VLBRPA
Tipo	N - Numérico
Tamanho	16
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999,999,999.99

Título	Bruto Co-Par
Descrição	Valor para Parcelamento bruto
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	76

- Tabela BR8 – Procedimentos:

Campo	BR8_PODPAR
Tipo	C – Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Parcela?
Descrição	Indica se parcela ou não
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	0=Sim; 1=Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	77

- Tabela BA1 – Usuários:

Campo	BA1_PACOOK
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Parcela?

Descrição	Indica se parcela ou não
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	0=Sim; 1=Não
Modo Edição	PL260WENC(1)
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	7 - Regras de parcelamento
Ordem	H4

Campo	BA1_TREGRA
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp. Regra
Descrição	Tipo de Regra
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	0=Segue regra; 1=Fixa prazo; 2=Fixa Valor
Modo Edição	PL260WENC(2)
Relação	"
Val. Sistema	PL260TREG()
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	7 - Regras de parcelamento
Ordem	H5

Campo	BA1_MESLIQ
Tipo	C - Caracter

Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@99
Título	Mês Liqui.
Descrição	Mês de liquidação
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Modo Edição	PL260WENC(3)
Val. Sistema	M->BA1_MESLIQ \$ '01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12'
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	7 - Regras de parcelamento
Ordem	H6

Campo	BA1_ANOLIQ
Tipo	C - Character
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@9999
Título	Ano Liqui.
Descrição	Ano de Liquidação
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Modo Edição	PL260WENC(3)
Val. Sistema	Len(M->BA1_ANOLIQ) == 4
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	7 - Regras de parcelamento
Ordem	H7

Campo	BA1_VLRFIX
Tipo	N - Numérico
Tamanho	9
Decimal	2
Formato	@E 999,999.99
Título	Vlr. Fixo
Descrição	Valor Fixo da Parcela
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Modo Edição	PL260WENC(4)
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	7 - Regras de parcelamento
Ordem	H8

- Tabela B76 – Salário x Competência:

Campo	B76_FILIAL
Tipo	C - Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Ordem	01

Campo	B76_CODINT
Tipo	C - Caracter
Tamanho	4

Decimal	0
Título	Operadora
Descrição	Operadora
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	02

Campo	B76_CODEMP
Tipo	C - Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Título	Cod. Empresa
Descrição	Código Empresa
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	03

Campo	B76_MATRIC
Tipo	C - Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Título	Matrícula
Descrição	Matrícula
Nível	1
Usado	Não

Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	04

Campo	B76_MESBAS
Tipo	C - Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@99
Título	Mês Base
Descrição	Mês Base
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Val. Sistema	PERTENCE('01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12')
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	05

Campo	B76_ANOBAS
Tipo	C - Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@9999
Título	Ano Base
Descrição	Ano Base
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Relação	StrZero(Year(dDataBase), 4)

Val. Sistema	LEN(ALLTRIM(M->B76_ANOBAS)) == 4
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	06

Campo	B76_VALSAL
Tipo	N - Numérico
Tamanho	9
Decimal	2
Formato	@E 999,999.99
Título	Salário
Descrição	Salário
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Relação	BA3->BA3_VALSAL
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	07

Campo	B76_CONSOC
Tipo	N - Numérico
Tamanho	9
Decimal	2
Formato	@E 999,999.99
Título	Cont. Soc.
Descrição	Contribuição Social
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar

Ordem	08
Campo	B76_SALCOM
Tipo	N - Numérico
Tamanho	9
Decimal	2
Formato	@E 999,999.99
Título	Sal. Comple.
Descrição	Salário Complemento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	09

Campo	B76_COTPAT
Tipo	N - Numérico
Tamanho	9
Decimal	2
Formato	@E 999,999.99
Título	Cota Patrona
Descrição	Cota Patronal
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	10

Campo	B76_CODCLI
Tipo	C - Caracter

Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cliente
Descrição	Código do Cliente
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Val. Sistema	ExistCpo('SA1', M->B76_CODCLI + IIF(!EMPTY(M->B76_LOJA), M->B76_LOJA, ''), 1)
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	SA1
Grupo de Campos	001 - Código Cliente/Fornecedor
Ordem	11

Campo	B76_LOJA
Tipo	C - Character
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Loja
Descrição	Loja
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Val. Sistema	ExistCpo('SA1', M->B76_CODCLI + M->B76_LOJA, 1)
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	002 - Loja Cliente/Fornecedor
Ordem	12

Campo	B76_NOMCLI
--------------	------------

Tipo	C - Caracter
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nom Cli
Descrição	Nome do Cliente
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	13

- Tabela B77 – Reajuste de coparticipação:

Campo	B77_FILIAL
Tipo	C - Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Ordem	01

Campo	B77_CODINT
Tipo	C - Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Título	Operadora

Descrição	Operadora
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	02

Campo	B77_CODEMP
Tipo	C - Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Título	Cod. Empresa
Descrição	Código Empresa
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	03

Campo	B77_CONEMP
Tipo	C - Caracter
Tamanho	12
Decimal	0
Título	Contrato
Descrição	Contrato
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real

Propriedade	Visualizar
Ordem	04
Campo	B77_VERCON
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Versão Cont.
Descrição	Versão Contrato
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	05
Campo	B77_SUBCON
Tipo	C - Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Título	Subcontrato
Descrição	Subcontrato
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	06
Campo	B77_VERSUB
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3

Decimal	0
Título	Versão Sub.
Descrição	Versão Subcontrato
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	07

Campo	B77_PARDE
Tipo	N - Numérico
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@E 9999
Título	Parcela De
Descrição	Parcela Inicial
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Val. Sistema	M->B77_PARDE <= M->B77_PARATE .OR. Empty(M->B77_PARATE)
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	08

Campo	B77_PARATE
Tipo	N - Numérico
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@E 9999
Título	Parcela Até

Descrição	Parcela Final
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Val. Sistema	M->B77_PARDE <= M->B77_PARATE .OR. Empty(M->B77_PARATE)
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	09

Campo	B77_MESBAS
Tipo	C - Character
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@99
Título	Mês Base
Descrição	Mês Base
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Val. Sistema	PL660WENR(1) .AND. PL660WENR(3)
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	10

Campo	B77_ANOBAS
Tipo	C - Character
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@9999
Título	Ano Base
Descrição	Ano Base

Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Val. Sistema	PL660WENR(2) .AND. PL660WENR(3)
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	11

Campo	B77_VLRREA
Tipo	N - Numérico
Tamanho	9
Decimal	6
Formato	@E 99.999999
Título	% Reajuste
Descrição	Porcentagem do Reajuste
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Val. Sistema	M->B77_VLRREA <= 100 .AND. PL660WENR(3)
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	12

Campo	B77_PERDIA
Tipo	N - Numérico
Tamanho	9
Decimal	6
Formato	@E 99.999999
Título	% Reaj./Dia
Descrição	Porcentagem do Reajuste/D
Nível	1
Usado	Sim

Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	13

- Tabela B78 – Histórico de saldo:

Campo	B78_FILIAL
Tipo	C - Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Ordem	01

Campo	B78_CODINT
Tipo	C - Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Título	Operadora
Descrição	Operadora
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	02

Campo	B78_CODEMP
Tipo	C - Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Título	Cod. Empresa
Descrição	Código Empresa
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	03

Campo	B78_MATRIC
Tipo	C - Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Título	Matrícula
Descrição	Matrícula
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	04

Campo	B78_TIPREG
Tipo	C - Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Tipo Registr
Descrição	Tipo Registro

Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	05

Campo	B78_MESBAS
Tipo	C - Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@99
Título	Mês Base
Descrição	Mês Base
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	06

Campo	B78_ANOBAS
Tipo	C - Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@9999
Título	Ano Base
Descrição	Ano Base
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Contexto
Propriedade
Ordem

Real
Alterar
07

Campo
Tipo
Tamanho
Decimal
Formato
Título
Descrição
Nível
Usado
Obrigatório
Browse
Opções
Contexto
Propriedade
Ordem

B78_TIPOPE
C - Caracter
1
0
@!
Operação
Operação
1
Sim
Não
Não
1=Cobrança; 2=Amortização; 3=Trans. Saldo; 4=Devolução
Real
Alterar
08

Campo
Tipo
Tamanho
Decimal
Formato
Título
Descrição
Nível
Usado
Obrigatório
Browse
Contexto
Propriedade
Ordem

B78_VALCOP
N - Numérico
9
2
@E 9,999,999.9
Co-Participa
Valor Coparticipação
1
Sim
Não
Não
Real
Alterar
09

Campo	B78_VALCOL
Tipo	N - Numérico
Tamanho	9
Decimal	2
Formato	@E 999,999.99
Título	Valor Co-Par
Descrição	Co-Par Líqui
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	10

Campo	B78_VALSAL
Tipo	N - Numérico
Tamanho	9
Decimal	2
Formato	@E 999,999.99
Título	Saldo
Descrição	Valor Saldo
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	10

Campo	B78_VALREA
Tipo	N - Numérico
Tamanho	9

Decimal	2
Formato	@E 999,999.99
Título	Reajuste
Descrição	Valor do Reajuste
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	12

Campo	B78_QTDPAR
Tipo	N - Numérico
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@E 9,999
Título	Qtd. Par.
Descrição	Quantidade de Parcelas
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	13

Campo	B78_VALACU
Tipo	N - Numérico
Tamanho	9
Decimal	2
Formato	@E 999,999.99
Título	Acumulado

Descrição	Valor Acumulado
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	14

Campo	B78_VALPAR
Tipo	N - Numérico
Tamanho	9
Decimal	2
Formato	@E 999,999.99
Título	Vlr Parcela
Descrição	Valor da Parcela
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	15

Campo	B78_PREFIX
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Prefixo
Descrição	Prefixo
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não

Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	16
Campo	B78_NUM
Tipo	C - Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Número
Descrição	Número
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	018 - Documento de entrada/saída
Ordem	17
Campo	B78_PARCEL
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Parcela
Descrição	Parcela
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar

Grupo de Campos	011 - Parcela
Ordem	18
Campo	B78_TIPO
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo
Descrição	Tipo
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	19
Campo	B78_VALOR
Tipo	N - Numérico
Tamanho	9
Decimal	2
Formato	@E 999,999.99
Título	Vlr. Propor.
Descrição	Valor proporcional a cada
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	20
Campo	B78_STATUS

Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Status
Descrição	Status
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Saída; 2=Entrada
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	21

Campo	B78_VLRTSA
Tipo	N - Numérico
Tamanho	9
Decimal	2
Formato	@E 999,999.99
Título	Vlr. Trans.
Descrição	Valor Transferido
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	22

- Tabela B79 - Parcelamento:

Campo	B79_FILIAL
Tipo	C - Caracter
Tamanho	2

Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Ordem	01

Campo	B79_CODIGO
Tipo	C - Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Título	Código
Descrição	Código
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Relação	GetSx8Num("B79", "B79_CODIGO")
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	02

Campo	B79_CODINT
Tipo	C - Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Título	Operadora
Descrição	Operadora
Nível	1
Usado	Sim

Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	B89PLS
Ordem	03

Campo	B79_CODEMP
Tipo	C - Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod Empresa
Descrição	Código Empresa
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	B7APLS
Ordem	04

Campo	B79_EMPINI
Tipo	C - Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Título	Emp. ini.
Descrição	Empresa inicial
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real

Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	B7APLS
Ordem	04

Campo	B79_MATRIC
Tipo	C - Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Título	Matrícula
Descrição	Matrícula
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	MATPAR
Ordem	05

Campo	B79_EMPFIM
Tipo	C - Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Título	Emp. fin.
Descrição	Empresa final
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	B7APLS
Ordem	05

Campo	B79_MESBAS
Tipo	C - Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@99
Título	Mês Base
Descrição	Mês Base
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	06

Campo	B79_ANOBAS
Tipo	C - Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@9999
Título	Ano Base
Descrição	Ano Base
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	07

- Tabela B80 – Detalhe do Parcelamento:

Campo	B80_FILIAL
Tipo	C - Caracter

Tamanho	2
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Ordem	01

Campo	B80_CODIGO
Tipo	C - Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Título	Código
Descrição	Código
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	02

Campo	B80_CODINT
Tipo	C - Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Título	Operadora
Descrição	Operadora
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não

Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	03
Campo	B80_CODEMP
Tipo	C - Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Título	Cod. Empresa
Descrição	Código Empresa
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	04
Campo	B80_MATRIC
Tipo	C - Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Título	Matrícula
Descrição	Matrícula
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	05
Campo	B80_TIPREG

Tipo	C - Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Tipo Registr
Descrição	Tipo Registro
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	06

Campo	B80_VALCOP
Tipo	N - Numérico
Tamanho	9
Decimal	2
Formato	@E 999,999.99
Título	Co-Participa
Descrição	Valor Coparticipação
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	07

Campo	B80_VALCOL
Tipo	N - Numérico
Tamanho	9
Decimal	2
Formato	@E 999,999.99
Título	Co-Par Líqui

Descrição	Valor Coparticipação Líq
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	08

Campo	B80_VALSAL
Tipo	N - Numérico
Tamanho	9
Decimal	2
Formato	@E 999,999.99
Título	Saldo
Descrição	Valor Saldo
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	09

Campo	B80_DATREA
Tipo	D - Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Data Reaj.
Descrição	Data do Reajuste
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não

Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	10

Campo	B80_MESBAS
Tipo	C - Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@99
Título	Mês Base
Descrição	Mês Base
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	11

Campo	B80_ANOBAS
Tipo	C - Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@9999
Título	Ano Base
Descrição	Ano Base
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	12

- Tabela B81 – Regras de parcelamento

Campo	B81_FILIAL
Tipo	C - Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Ordem	01

Campo	B81_CODINT
Tipo	C - Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Título	Operadora
Descrição	Operadora
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	02

Campo	B81_CODEMP
Tipo	C - Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Título	Cod. Empresa
Descrição	Código Empresa

Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	03

Campo	B81_CONEMP
Tipo	C - Caracter
Tamanho	12
Decimal	0
Título	Contrato
Descrição	Contrato
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	04

Campo	B81_VERCON
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Versão Cont.
Descrição	Versão Contrato
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar

Ordem	05
Campo	B81_SUBCON
Tipo	C - Character
Tamanho	9
Decimal	0
Título	Subcontrato
Descrição	Subcontrato
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	06

Campo	B81_VERSUB
Tipo	C - Character
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Versão Sub.
Descrição	Versão Subcontrato
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	07

Campo	B81_VERLIM
Tipo	C - Character
Tamanho	1
Decimal	0

Formato	@!
Título	Ver. Limite
Descrição	Verifica limite ou não
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	0=Sim; 1=Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	9
Ordem	08

Campo	B81_PACOOK
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Parcela?
Descrição	Indica se parcela ou não
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	0=Sim; 1=Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	9
Ordem	09

Campo	B81_LIQUID
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1

Decimal	0
Formato	@!
Título	Liquida?
Descrição	Liquida?
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	0=Sim; 1=Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	9
Ordem	10

Campo	B81_MESLIQ
Tipo	N - Numérico
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@E 999
Título	Meses Liqui
Descrição	Meses para Liquidação
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Modo Edição	M-> B81_LIQUID == '0'
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	9
Ordem	11

Campo	B81_VLRMIN
Tipo	N - Numérico

Tamanho	9
Decimal	2
Formato	@E 999,999.99
Título	Vlr. Min
Descrição	Valor Mínimo
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	9
Ordem	12

Campo	B81_PERMIN
Tipo	N - Numérico
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@E 999
Título	Per. Min.
Descrição	Percentual Mínimo
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	M-> B81_PERMIN <= 100
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	9
Ordem	13

Campo	B81_VLRPAR
Tipo	N - Numérico
Tamanho	9

Decimal	2
Formato	@E 999,999.99
Título	Vlr Parcela
Descrição	Valor da Parcela
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	9
Ordem	14

Campo	B81_PERPAR
Tipo	N - Numérico
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@E 999
Título	Per. Parcela
Descrição	Percentual Mínimo da Parc
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	M-> B81_PERPAR <= 100
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	9
Ordem	15

Campo	B81_QTSMES
Tipo	N - Numérico
Tamanho	3
Decimal	0

Formato	@E 999
Título	Qtd. Meses
Descrição	Quantidade de Meses
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	9
Ordem	16

Campo	B81_CANCEL
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cancela
Descrição	Indica se cancela ou não
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	0=Sim; 1=Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	9
Ordem	17

Campo	B81_MESCAN
Tipo	N - Numérico
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@999

Título	Meses can.
Descrição	Meses p/ cancelamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Modo Edição	M->B81_CANCEL == '0'
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	9
Ordem	18

Campo	B81_VIGPA
Tipo	D - Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Vig. Ini.
Descrição	Vigência inicial
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Val. Sistema	PL660WENT()
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	9
Ordem	19

Campo	B81_VIGFIM
Tipo	D - Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D

Título	Vig. Fin.
Descrição	Vigência final
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	PL660WENT()
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	9
Ordem	20

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

3. Criação de **Consulta Padrão** no arquivo **SXB – Consulta Padrão**:

- Pesquisa MATPAR:

Alias	"MATPAR"
Tipo	1
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Matricula Usuário
Contém	'BA1'

Alias	"MATPAR"
Tipo	2
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	"Operadora + Cod. Emp"
Contém	

Alias	"MATPAR"
Tipo	4

Sequência	01
Coluna	01
Descrição	"Filial"
Contém	'BA1_FILIAL'

Alias	"MATPAR"
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	02
Descrição	"Matricula"
Contém	'BA1_MATRIC'

Alias	"MATPAR"
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	03
Descrição	"Nome Usuário"
Contém	'BA1_NOMUSR'

Alias	"MATPAR"
Tipo	5
Sequência	01
Coluna	
Descrição	
Contém	'BA1->BA1_MATRIC'

- Pesquisa CONPAR:

Alias	"CONPAR"
Tipo	01
Sequência	01
Coluna	DB

Descrição	"Contrato"
Contém	BT5

Alias	"CONPAR"
Tipo	2
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	'Operadora + Código'
Contém	

Alias	"CONPAR"
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	"Filial"
Contém	'BT5_FILIAL'

Alias	"CONPAR"
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	02
Descrição	'Operadora'
Contém	'BT5_CODINT'

Alias	"CONPAR"
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	03
Descrição	'Código'
Contém	'BT5_CODIGO'

Alias	"CONPAR"
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	04
Descrição	"Num.Contrato"
Contém	'BT5_NUMCON'

Alias	"CONPAR"
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	05
Descrição	"Versao"
Contém	'BT5_VERSAO'

Alias	"CONPAR"
Tipo	5
Sequência	01
Contém	'BT5->BT5_NUMCON'

Alias	"CONPAR"
Tipo	5
Sequência	02
Contém	'BT5->BT5_VERSAO'

- Pesquisa SUBPAR:

Alias	"SUBPAR"
Tipo	01
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	"SubContrato"
Contém	'BQC'

Alias	"SUBPAR"
Tipo	01
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	"SubContrato"
Contém	'BQC'

Alias	"SUBPAR"
Tipo	02
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	"Código + Num.contrat"

Alias	"SUBPAR"
Tipo	04
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	"Filial"
Contém	'BQC_FILIAL'

Alias	"SUBPAR"
Tipo	04
Sequência	01
Coluna	02
Descrição	'Operadora'
Contém	'BQC_CODINT'

Alias	"SUBPAR"
Tipo	04
Sequência	01
Coluna	03

Descrição	'Código'
Contém	'BQC_CODIGO'

Alias	"SUBPAR"
Tipo	04
Sequência	01
Coluna	04
Descrição	"Num.Contrato"
Contém	'BQC_NUMCON'

Alias	"SUBPAR"
Tipo	04
Sequência	01
Coluna	05
Descrição	"Versão"
Contém	'BQC_VERCON'

Alias	"SUBPAR"
Tipo	04
Sequência	01
Coluna	06
Descrição	"SubContrato"
Contém	'BQC_SUBCON'

Alias	"SUBPAR"
Tipo	04
Sequência	01
Coluna	07
Descrição	"Versão"
Contém	'BQC_VERSUB'

Alias	"SUBPAR"
Tipo	05
Sequência	01
Contém	'BQC->BQC_SUBCON'

Alias	"SUBPAR"
Tipo	05
Sequência	02
Contém	'BQC->BQC_VERSUB'

4. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	BK2
Ordem	6
Chave	BK2_FILIAL + BK2_CODINT + BK2_CODEMP + BK2_MATRIC + BK2_TIPREG + BK2_ANO + BK2_MES
Descrição	Operadora+Empresa+Matrícula+Tipo Registro+Ano+Mês
Mostra Pesq.	Sim

Índice	B76
Ordem	1
Chave	B76_FILIAL + B76_CODCLI + B76_LOJA + B76_ANOBAS + B76_MESBAS
Descrição	Filial+Cliente+Loja+Ano+Mês
Mostra Pesq.	Sim

Índice	B77
Ordem	1
Chave	B77_FILIAL + B77_CODINT + B77_CODEMP + B77_CONEMP + B77_VERCON + B77_SUBCON + B77_VERSUB + B77_ANOBAS + B77_MESBAS + B77_PARDE + B77_PARATE
Descrição	Operadora+Empresa+Contrato+Versão+Subcontrato+Versão+Ano base+Mês base
Mostra Pesq.	Sim

Índice	B78
Ordem	1

Chave	B78_FILIAL + B78_CODINT + B78_CODEMP + B78_MATRIC + B78_TIPREG + B78_ANOBAS + B78_MESBAS
Descrição	Operadora+Empresa+Matricula+Tipo registro+Ano+Mês
Mostra Pesq.	Sim
Índice	B79
Ordem	1
Chave	B79_FILIAL + B79_CODIGO
Descrição	Código
Mostra Pesq.	Sim
Índice	B80
Ordem	1
Chave	B80_FILIAL + B80_CODIGO + B80_CODINT + B80_CODEMP + B80_MATRIC + B80_TIPREG
Descrição	Código+Operadora+Empresa+Matricula+Tipo registro
Mostra Pesq.	Sim
Índice	B80
Ordem	2
Chave	B80_FILIAL + B80_ANOBAS + B80_MESBAS + B80_CODINT + B80_CODEMP + B80_MATRIC + B80_TIPREG
Descrição	Ano+Mês+Operadora+Empresa+Matricula+Tipo registro
Mostra Pesq.	Sim
Índice	B81
Ordem	1
Chave	B81_FILIAL + B81_CODINT + B81_CODEMP + B81_CONEMP + B81_V ERCON + B81_SUBCON + B81_VERSUB + DTOS(B81_VIGPA) + DTOS(B81_VIGFIM)
Descrição	Operadora+Empresa+Contrato+Versão+Subcontrato+Versão+Parcela de+ Parce
Mostra Pesq.	Sim

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do SIGAPLS, conforme instruções a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	Part. Financ.
Nome da Rotina	Parcelamento
Programa	PLSA118
Módulo	SIGAPLS
Tipo	Função Protheus

Menu	Atualizações
Submenu	Part. Financ.
Nome da Rotina	Prazo Liq.
Programa	PLSA116
Módulo	SIGAPLS
Tipo	Função Protheus

Menu	Atualizações
Submenu	Part. Financ.
Nome da Rotina	Mudar Regra
Programa	PLSA117
Módulo	SIGAPLS
Tipo	Função Protheus

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas

BK2 –Acumulados Usuários–Famílias
 BA1 - Usuários
 BQC –Subcontrato
 B76 –Salário x Competência
 B77 –Reajuste de coparticipação
 B78 – Reajuste de coparticipação
 B79 – Parcelamento
 B80 – Detalhe parcelamento
 B81 – Regras de Parcelamento
 BDH –Participação financeira
 BR8 – Tabela Padrão

Funções Envolvidas	PLSA660 (Grupos/Empresas) PLSMCOB2 (Retorna o valor de cobrança) PLSVLRAGE (Rotina para valorizar o acumulado) PLSA260 (Cadastro de Famílias) PLSA510 (Ajuste de Saldos) PLSA116 (Fixa o prazo) PLSA117 (Estorno do status de parcelamento) PLSA118 (Parcelamento de coparticipação)
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®