



TOTVS

Guia de configuração TOTVS PDV

Guia de configuração do TOTVS PDV



Introdução	3
Requisitos	3
Premissas	3
Requisitos Mínimos de Hardware – TOTVS PDV	4
Instalação do PDV	5
A Configuração abaixo deve ser realizada no PDV:	17
Central de PDV	26
Log Manager	28
Menu	29
Exemplo	29
FAQ TOTVS PDV	30

Introdução

Este documento tem como objetivo auxiliar a configuração e manuseio do instalador do PDV e da ferramenta Deploy.

Requisitos

É necessário que os Itens abaixo estejam atualizados:

- Lib.
- RPO.
- Binário.

Premissas

- Estar com o todos os ambientes atualizados (LIB+RPO+BINÁRIO).
- Estrutura de campos SX3 deve ser igual em todos os ambientes.
- Estar utilizando versão 11.8 em todos os ambientes.

Guia de configuração do TOTVS PDV



Requisitos Mínimos de Hardware – TOTVS PDV

PDV

Processador: Pentium IV.

Memória: 1 a 2 GB (depende do sistema operacional).

HD: 80 GB.

Base de dados: DBF, CTREE local.

Sistema operacional: Windows XP Pro (1 GB de memória), Windows 7 (2 GB de memória)

Central de PDVs (até 10 usuários)

Processador: Intel Core i3.

Memória: 4 GB.

HD: 250 GB.

SGDB: SQL Standard Server

Sistema operacional: Windows XP Pro, Windows 7

SGDB: ORACLE, DB2

Sistema operacional homologado pela TOTVS - Versão Server

*SGDB: SQL Server 2008 Express

Sistema operacional: Windows XP Pro, Windows 7

Central de PDVs (acima de 10 usuários)

Processador: Intel Core i5 Quad Core

Memória: 8 GB

HD: 350 GB

SGDB: SQL Standard Server

Sistema operacional: Windows XP Pro, Windows 7

SGDB: ORACLE, DB2

Sistema operacional homologado pela TOTVS - Versão Server

Importante

- Consulte a documentação do fabricante do banco de dados para mais informações dos sistemas operacionais homologados para o respectivo banco de dados.
- A TOTVS segue o mesmo calendário de suporte dos fabricantes (ex: Microsoft, Oracle, IBM).
- O disco rígido (HD - Hard Disk) deve ser adquirido em função das necessidades da empresa, ou seja, conforme o volume de dados.
- Todas as versões dos aplicativos citados devem seguir a orientação de plataformas homologadas divulgadas no TDN.

Guia de configuração do TOTVS PDV



- A configuração dos servidores centrais deve seguir a mesma recomendação divulgada no TDN.
- As configurações citadas acima se tratam das necessidades mínimas e exclusivas para utilização do Sistema Protheus no PDV e na Central de PDVs e dos SGBDs (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) homologados. Diante da utilização de outros aplicativos, as necessidades devem ser mais bem dimensionadas.
- Para mais detalhes sobre as plataformas homologadas TOTVS, consulte os tópicos disponíveis no [TDN – Developer Network](#).

* Pode ser utilizado, porém não tem suporte da Microsoft e da TOTVS.
A versão SQL Server 2008 R2 Express suporta até 10 GB.

Instalação do PDV

Importante


O Processo abaixo é realizado para instalação de uma nova **Estação do PDV**, e não deve ser utilizado para montagem de qualquer outro ambiente.

1. No [Portal do Cliente](#), faça o download do arquivo Setup.exe
2. Execute o arquivo Setup.exe e selecione o País.




3. Clique na opção **Próximo**.

Guia de configuração do TOTVS PDV




4. Selecione **Eu concordo com este contrato de licença**. Em seguida clique na opção **Próximo**.




Guia de configuração do TOTVS PDV



5. Selecione o local de instalação do ambiente PDV e clique na opção Próximo.



6. Selecione o **Banco de Dados**, **Idioma do RPO** e **País**. Em seguida clique na opção Próximo.




Importante


Selecione o banco de dados de acordo com o **Sigamat.emp**. Exemplo: Caso o **Sigamat.emp** seja para **DBF**, selecione a opção **ISAM Padrão DBF** ou Caso seja um **Sigamat.emp CTREE** selecione **CTree**.

7. Informe o Nome do **Ambiente**, **Porta** e **Porta do servidor de atualização**.

Guia de configuração do TOTVS PDV



8. Informe o **Código da Estação**, nome do diretório **system** e o diretório onde se encontra o **SIGAMAT.emp**.




Guia de configuração do TOTVS PDV




Importante

Informe o nome do diretório System do PDV com o mesmo nome de diretório do ambiente da **Retaguarda**.

9. Informe as DLLs do TEF




10. Informe o diretório que se encontra as DLLs responsáveis pelos Periféricos, exemplo: Impressora Fiscal, Balança, Leitor etc.



Guia de configuração do TOTVS PDV




11. Informe o diretório onde se encontra a outra DLL e/ou arquivo Ini, por exemplo: Sigaloja.ini, Sigaloja.dll etc.



Observe a configuração dos atalhos.


12. Clique em **Próximo**.




Observe que esta sendo instalado.

13. Clique em **Próximo**.

Guia de configuração do TOTVS PDV




Aguarde o término da instalação.



Após concluir a instalação, dois novos serviços do Windows são instalados, sendo:


- Serviço próprio do Ambiente PDV.

Guia de configuração do TOTVS PDV



- Serviço responsável por atualizações do PDV, através do Deploy.

Observação: A ferramenta Deploy será explicada posteriormente.




O processo de instalação do PDV deve ser realizado independente do Cenário utilizado.

Importante

Guia de configuração do TOTVS PDV



O processo abaixo foi construído utilizando um cenário **Retaguarda e PDV**. Caso utilize **Central de PDV**, mais abaixo terá instruções sobre como proceder.



Configuração e manuseio da ferramenta Deploy

Importante

Este processo deve ser realizado na **Retaguarda**.

Inicialmente deve ser configurado o menu com as rotinas do **Deploy**, conforme segue abaixo:

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe as novas opções de menu, conforme instruções a seguir:

Menu	SIGALOJA
Submenu	Atualizações
Nome da rotina	Hosts
Programa	CFGA050
Módulo	Controle de Lojas
Tipo	Função Protheus

Menu	SIGALOJA
Submenu	Atualizações
Nome da rotina	Funcionalidades
Programa	CFGA051
Módulo	Controle de Lojas
Tipo	Função Protheus

Guia de configuração do TOTVS PDV



Menu	SIGALOJA
Submenu	Atualizações
Nome da rotina	Perfil
Programa	CFG A052
Módulo	Controle de Lojas
Tipo	Função Protheus

Menu	SIGALOJA
Submenu	Atualizações
Nome da rotina	Geração de Pacote
Programa	CFG A053
Módulo	Controle de Lojas
Tipo	Função Protheus

Menu	SIGALOJA
Submenu	Atualizações
Nome da rotina	Hosts Filho x Tickets
Programa	CFG A054
Módulo	Controle de Lojas
Tipo	Função Protheus

Menu	SIGALOJA
Submenu	Atualizações
Nome da rotina	Tickets necessários para estação
Programa	CFG A055
Módulo	Controle de Lojas
Tipo	Função Protheus

1. Acesse a rotina Hosts (CFG A050).

Ao acessar a rotina pela primeira vez, será exibido um Wizard para configuração, conforme etapas abaixo:

Guia de configuração do TOTVS PDV




Neste momento será configurado o Host Local, todas as informações são da Retaguarda.

2. Informe o **nome** (opcional) e o **IP**.

Por padrão, o Sistema traz o endereço do IP Local, porém, caso precise da utilização de VPN, basta alterá-lo.

3. No Grid inferior é possível selecionar quais protocolos serão responsáveis pela comunicação entre os Hosts e suas prioridades. Basta preencher e avançar.



4. Selecione somente as **funcionalidades** em que a Retaguarda será responsável por executar.

Guia de configuração do TOTVS PDV



Cadastro de Host

Cadastro de Host
Funcionalidades

Selecionar as funcionalidades que esta estação será responsável

ID	Nome
_CONFL1L2L	Confirma Venda para Central de PDV
_GeraL1L2L	Sobe venda para Central de PDV
_STDCCANCRE	Cancelamento de Venda Central de PDV
CA280ASLD	Atualiza saldo do cartão fidelidade.
CA280CALC	Realiza consulta para verificar se o cartão tem saldo disponível
CA280CART	Valida cartão fidelidade
CA280ESLD	Estorna o movimento e atualiza o saldo do cartão fidelidade
CA280ISLD	Realiza a inclusão de saldo do cartão fidelidade
CONFL1L2L4	Confirma Venda
CONFMBZ	Confirma Estorno
FINA040	Gravação da SE1 Recarga de Celular
FINA070	Baixa de títulos a receber
FR271HARQ	Gera Arquivo de controle para não permitir importar novamente

<< Voltar Avançar >> Cancelar

5. Clique em **Avançar**.

6. Selecione a empresa para configuração da **Carga Ambiente**.

Cadastro de Host

Cadastro de Host
Selecione a Empresa/Filial para a configuração da geração de carga

Código Empresa+Código Filial


Pesquisar

Empresa	Empresa/Filial	Nome Empresa	Nome Filial
99	01		

<< Voltar Finalizar Cancelar

7. Se essa mensagem for exibida, a configuração do **Host na Retaguarda**, está ok. Caso contrário, retorne ao cadastro e revise as informações anteriores.

Guia de configuração do TOTVS PDV



8. Acesse a rotina **Perfil (CFG A052)**.

Por padrão, o Perfil Master (não deve ser alterado o nome nem o ID deste Perfil) já vem cadastrado, e as funcionalidades que foram selecionadas na inclusão do Host, já estão no Perfil Master.

9. Clique em **Incluir** para inclusão de um novo Perfil, no caso será o PDV. Preencha o **ID** e **Descrição** (opcionais). Não é necessário selecionar nenhuma funcionalidade neste Perfil.
10. Clique em **Confirmar**.

A Configuração abaixo deve ser realizada no PDV:


1. Acesse a rotina **Host. (CFG A050)**.

Guia de configuração do TOTVS PDV



Ao acessar pela primeira vez, será aberto o **Wizard** para configuração.


2. Clique em **Avançar**.



3. Informe o **Nome Estação** (opcional).

Por padrão, o sistema traz o endereço do IP Local, porém, caso utilize **VPN**, basta alterá-lo.

4. Clique em **Avançar**.




5. Nesta fase, é necessário preencher as informações da **Retaguarda**, pois será conectado a ela, portanto, o Server da Retaguarda deve estar ativo.
6. Preencha o **IP**, **Porta**, **Protocolo de Comunicação** e **Ambiente**.

Guia de configuração do TOTVS PDV




7. Clique na opção .
8. Se as informações estiverem corretas, ao clicar na opção , serão trazidos os dados da Retaguarda. Sendo assim, significa que o PDV conseguiu se conectar.
9. Clique na lupa e selecione o perfil cadastrado anteriormente na Retaguarda.
10. Clique em **Avançar**.



Segue abaixo a comunicação do PDV e do Ambiente Auxiliar. Portanto, ambos devem estar iniciados no Serviço do Windows®.

11. Feito isso, clique na opção **Testar**, em seguida clique em **Avançar**.



Agora será configurado o **Schedule**, que será responsável por realizar o **Download** e aplicar as atualizações da Retaguarda para o PDV:

Guia de configuração do TOTVS PDV



Cadastro de Host

Cadastro de Host
Agendamento de atualizações

Agendamento

C

Código*	Usuário*	Nome do Usuário
000001	000000	Administrador

Rotina*

POSUPDATESERVICE

Data*

21/05/2014

Hora

00:00

Ambiente

PDV

Empresa/Filial*

Módulo*

99

Nome do Módulo

Habilitada

Descrição

<< Voltar

Avançar >>

Cancelar

12. Clique na opção .

O Sistema apresenta a tela abaixo, onde será definida a agenda do **Schedule**.

13. Selecione conforme necessidade e confirme.

Cadastro de Host

Cadastro de Host
Agendamento de atualizações

Recorrência

Padrão de recorrência

Diário Está opção mantém a rotina agendada sempre funcionando.
 Semanal
 Mensal
 Anual
 Sempre ativo

Intervalo de recorrência

Nº Execuções no mesmo dia: 0000 Intervalo: 00:00 Execuções

Sem data de término
 Termina em: 21/05/2014

Confirmar

Cancelar

<< Voltar

Avançar >>

Cancelar

14. Clique sobre a lupa para selecionar a **Empresa**. Em seguida **confirme** e clique em **Avançar**.

Guia de configuração do TOTVS PDV



Cadastro de Host

Cadastro de Host
Agendamento de atualizações

Agendamento

Rotina*: POSUPDATESERVICE

Data*: 21/05/2014 | **Hora**: 00:00 | **Ambiente**: PDV

Empresa/Filial*: 06/01 | **Módulo***: 99

Habilida: Descrição

Nome do Usuário: Administrador

Nome do Módulo:

Parâmetros:

Avançar >> | **Cancelar**

15. Selecione novamente a empresa, porém, agora será para configuração da **Carga de Ambiente**.
16. Clique em **Finalizar**.

Cadastro de Host

Cadastro de Host
Selecione a Empresa/Filial para a configuração da geração de carga

Código Empresa+Código Filial:


Pesquisar

Empresa	Empresa/Filial	Nome Empresa	Nome Filial
99	01	TOTVS	MATRIZ

<< Voltar | **Finalizar** | **Cancelar**

Se essa mensagem for exibida, a configuração do **Host** no **PDV**, esta **ok**. Caso contrário, retorne ao cadastro e revise as informações anteriores.

Guia de configuração do TOTVS PDV



! Importante

Quando o IP é alterado, os registros antigos não são excluídos do host superior, pois é necessário ter um histórico de alterações.

Processo de Atualização através do Deploy:

Com as comunicações entre os ambientes configuradas adequadamente, vamos iniciar o processo de Atualização dos PDVs.

O Deploy possui as seguintes atualizações: **Appserver, RPO, Binário e SmartClient e DLL**.

Essas atualizações ocorrem de forma que não é necessário realizar nenhuma operação no PDV ou Hosts Filhos.

A **Base de Dados** deve ser atualizada através da rotina **Carga Ambiente**, mais informações, consultar Boletim Técnico: <http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/Carga+de+Ambiente+-+TFTBEO>

Importante

As atualizações passam por um processo de **Verificação de alteração do Arquivo**. Ou seja, caso o arquivo não tenha sido alterado com relação ao último envio, ele não será enviado e será exibida a seguinte mensagem:




Guia de configuração do TOTVS PDV




Atualização de Ambiente:

- Este processo tem o objetivo de efetuar atualização nas **Estações** configuradas (**PDV**)
 - Este processo deve ser realizado na **Retaguarda**.
 - Todos os serviços instalados anteriormente (**PDV e Auxiliar**) devem estar iniciados.
1. Acesse a rotina **Perfil (CFG A052)**.



2. Clique na opção **Alterar**, para alterar o Perfil criado anteriormente.
3. Clique sobre as pastas e configure o **Local onde se encontra os arquivos que serão enviados**.

Neste exemplo criou-se uma pasta **Envia_RPO**. Porém, esse nome é opcional.



4. Agora acesse a rotina **Geração de Pacote (CFG A053)**.


Será exibido o Wizard.

5. Clique em **Avançar**.

Guia de configuração do TOTVS PDV




6. Selecione o Perfil que será atualizado.
7. Clique em **Avançar**.



Será exibido o arquivo que contém o Pacote gerado.


8. Clique em **Avançar**.

Guia de configuração do TOTVS PDV



9. Selecione a Empresa.
10. Clique em **Sim** para gerar o pacote.

Dependendo da quantidade e tamanho de arquivo, este processo pode demorar, aguarde.




Ao término o Sistema apresenta a mensagem abaixo.

11. Clique em **Ok**.

Pronto, agora o servidor **Auxiliar** irá buscar esse pacote, baixar e aplicar ao **PDV**.


Guia de configuração do TOTVS PDV



O processo de download e aplicação do Pacote no **PDV** é feito através do **Schedule** do servidor **Auxiliar do PDV**, porém, esse processo é interno e, caso o arquivo não tenha sido baixado e aplicado, não será apresentado no Sistema qualquer mensagem de inconsistência. Só é possível verificar se há alguma inconsistência, por meio do **console.log** e através de um novo arquivo localizado na System que se chama **errorhost.log**.

Central de PDV

É o servidor que pode ser instalado nas lojas de forma que fique independente da conexão com a **Retaguarda**. Possibilita a inclusão da pré-venda (com a opção de reserva cega, caso esteja offline), troca e devolução que são sincronizados com a retaguarda central quando restabelecer a comunicação.



Guia de configuração do TOTVS PDV



Abaixo segue o guia para configuração da **Central de PDV**, caso opte por este cenário.

Configuração dos Appserver.ini

No AppServer.ini do PDV (ambiente principal), deve incluir a seguinte TAG:

[CPDV]
COMCPDV=1

Na AppServer.ini da Central de PDV (ambiente principal), deverá incluir a seguinte TAG.

[CPDV]
ISCPDV=1

E o seguinte JOB:

[STWJOBCont]
Main=STWJOBCont
Environment=NomeDoAmbiente
nParms=3
Parm1=Grupo
Parm2=Empresa
Parm3=Filial

No OnStart colocar:

Jobs=STWJOBCont

1. Na Retaguarda, acesse o cadastro de **Perfil**, pois será necessário cadastrar um novo Perfil para Central de PDV.

Binário	DLL	RPO	Funcionalidades	Parâmetro de status
<input checked="" type="checkbox"/> _CONFIL1L2L	CONFIRMA VENDA PARA CENTRAL DE PDV	_CONFIL1L2L		
<input checked="" type="checkbox"/> _GERAL1L2L	SOBRE VENDA PARA CENTRAL DE PDV	_GERAL1L2L		
<input checked="" type="checkbox"/> _STDANCRES	CANCELAMENTO DE VENDA CENTRAL DE PDV	_STDANCRES		
<input type="checkbox"/> CA280ASLD	ATUALIZA SALDO DO CARTAO FIDELIDADE	CA280ASLD		
<input type="checkbox"/> CA280CALC	REALIZA CONSULTA PARA VERIFICAR SE O CARTAO TEM SALDO DISPONIVEL	CA280CALC		
<input type="checkbox"/> CA280CART	VALIDA CARTAO FIDELIDADE	CA280CART		
<input type="checkbox"/> CA280ESLD	ESTORNAR O MOVIMENTO E ATUALIZA O SALDO DO CARTAO FIDELIDADE	CA280ESLD		
<input type="checkbox"/> CA280ESLD	REALIZA A INCLUSAO DE SALDO DO CARTAO FIDELIDADE	CA280ESLD		
<input type="checkbox"/> CONFIL1L2L4	CONFIL1L2L4	CONFIL1L2L4		
<input type="checkbox"/> CONFMBZ	CONFMBZ	CONFMBZ		
<input type="checkbox"/> FRA0470	BARNA DE TITULOS A RECEBER	FRA0470		
<input checked="" type="checkbox"/> FRA271HARQ	GERA ARQUIVO DE CONTROLE PARA NAO PERMITIR IMPORTAR NOVAMENTE	FRA271HARQ		
<input type="checkbox"/> FRT020ABR	FAZ ABERTURA NO SERVER	FRT020ABR		
<input type="checkbox"/> FRT020FCH	FAZ FECHAMENTO NO SERVER	FRT020FCH		
<input type="checkbox"/> FRTNIMOVNC	INCLUI MOVIMENTO DE COMPENSACAO	FRTNIMOVNC		
<input type="checkbox"/> GERA01	RECEBE O PACOTE DE SA1 DO SERVER LOCAL	GERA01		
<input type="checkbox"/> GERA05	GERA SES	GERA05		
<input type="checkbox"/> GERAL1L2L4	GERAL1L2L4	GERAL1L2L4		
<input type="checkbox"/> GERAMBZ	GERAMBZ	GERAMBZ		
<input type="checkbox"/> GERASFI	GERA SF	GERASFI		
<input type="checkbox"/> GERASLX	GERASLX	GERASLX		
<input type="checkbox"/> GERASZ	GERASZ	GERASZ		
<input type="checkbox"/> LJ600ESTOR	REALIZA ESTORNO DE VENDA	LJ600ESTOR		
<input type="checkbox"/> LJ7CANCRES	LJ7CANCRES	LJ7CANCRES		
<input type="checkbox"/> LJ7CSRESDB	LJ7CSRESDB	LJ7CSRESDB		
<input type="checkbox"/> LJ7GERASC0	LJ7GERASC0	LJ7GERASC0		
<input type="checkbox"/> LJ7SLDEST	LJ7SLDEST	LJ7SLDEST		
<input type="checkbox"/> LJGERITINV	LJGERITINV	LJGERITINV		
<input type="checkbox"/> LJGRRVP	ATUALIZA VALE PRESENTE	LJGRRVP		

2. Marque as seguintes funcionalidades para este Perfil:

Guia de configuração do TOTVS PDV



- STFCOMMUCP
- _GeraL1L2L4
- _ConfL1L2L
- _STDCANCRE
- FR271HArq
- STBISGetOp
- STBImportR

A Central de PDV será responsável por executar essas funcionalidades.

3. Agora desmarque essas funcionalidades no Perfil da Retaguarda que se chama **Master**.
4. Acesse a rotina **Perfil** e altere-o, na pasta **Funcionalidade**, em seguida **Confirme**.

Protheus 11 > Controle de Lojas > Atualizações > PDV

PERFIL [02.9.009] x

Cadastro de Perfil - ALTERAR

Dados do Perfil

ID*	Descrição*	Habilitado*
MASTER	Principal	Sim

Funcionalidades

ID	Descrição	Binário	DLL	RPO	Função ADVPL	Parâmetro de status
<input type="checkbox"/> CONFL1L2L	CONFIRMA VENDA PARA CENTRAL DE PDV				_CONF1L2L	
<input type="checkbox"/> _GERAL1L2L	SÓBE VENDA PARA CENTRAL DE PDV				_GERAL1L2L	
<input type="checkbox"/> _STDCANCRE	CANCELAMENTO DE VENDA CENTRAL DE PDV				_STDCANCRE	
<input checked="" type="checkbox"/> CA280ASLD	ATUALIZA SALDO DO CARTÃO FIDELIDADE				CA280ASLD	
<input checked="" type="checkbox"/> CA280CALC	REALIZA CONSULTA PARA VERIFICAR SE O CARTAO TEM SALDO DISPONIVEL				CA280CALC	
<input checked="" type="checkbox"/> CA280CART	VALIDA CARTAO FIDELIDADE				CA280CART	
<input checked="" type="checkbox"/> CA280ESLD	ESTORNA O MOVIMENTO E ATUALIZA O SALDO DO CARTAO FIDELIDADE				CA280ESLD	
<input checked="" type="checkbox"/> CA280ISLD	REALIZA INCLUSAO DE SALDO DO CARTAO FIDELIDADE				CA280ISLD	
<input checked="" type="checkbox"/> CONF1L2L4	CONF1L1L2L4				CONF1L2L4	
<input checked="" type="checkbox"/> CONFMBZ	CONFMBZ				CONFMBZ	
<input checked="" type="checkbox"/> FINA040	GRAVACAO DA SEI RECARGA DE CELULAR				FINA040	
<input checked="" type="checkbox"/> FINA070	BAIXA DE TITULOS A RECEBER				FINA070	
<input type="checkbox"/> FR271HARQ	GERA ARQUIVO DE CONTROLE PARA NAO PERMITIR IMPORTAR NOVAMENTE				FR271HARQ	
<input checked="" type="checkbox"/> FRT020ABR	FAZ ABERTURA NO SERVER				FRT020ABR	
<input checked="" type="checkbox"/> FRT020FCR	FAZ FECHAMENTO NO SERVER				FRT020FCR	
<input checked="" type="checkbox"/> FRTRIMOVINC	INCLUI MOVIMENTO DE COMPENSACAO				FRTRIMOVINC	
<input checked="" type="checkbox"/> GERA011	RECEBE O PACOTE DE SA1 DO SERVER LOCAL				GERAA1	
<input checked="" type="checkbox"/> GERA05	GERA SE5				GERA05	
<input checked="" type="checkbox"/> GERAL1L2L4	GERAL1L2L4				GERAL1L2L4	
<input checked="" type="checkbox"/> GERAMBZ	GERAMBZ				GERAMBZ	
<input checked="" type="checkbox"/> GERASF1	GERA SF1				GERASF1	
<input checked="" type="checkbox"/> GERASLX	GERASLX				GERASLX	
<input checked="" type="checkbox"/> GERA SZ	GERASZ				GERASZ	
<input checked="" type="checkbox"/> LJ600ESTOR	REALIZA ESTORNO DE VENDA				LJ600ESTOR	
<input checked="" type="checkbox"/> LJ7CANCRES	LJ7CANCRES				LJ7CANCRES	
<input checked="" type="checkbox"/> LJ7CSRESDB	LJ7CSRESDB				LJ7CSRESDB	
<input checked="" type="checkbox"/> LJ7GERASC0	LJ7GERASC0				LJ7GERASC0	
<input checked="" type="checkbox"/> LJ7SLDEST	LJ7SLDEST				LJ7SLDEST	
<input checked="" type="checkbox"/> LIGERTITIV	LIGERTITIV				LIGERTITIV	
<input checked="" type="checkbox"/> LJGRRPV	ATUALIZA VALE PRESENTE				LJGRRPV	

Registro: 4 / 3 Status: Em Edição... Confirmar Fechar Ações relacionadas

Log Manager

O **Gerenciador de Logs (Log Manager)** permite gravar e exibir os logs do sistema (registros de eventos que foram processados pelo sistema) de forma organizada, permitindo classificar as mensagens por: **nível**, **tipo** e **atribuição de Tags**. O nome da função que está sendo processada e nome do módulo que está sendo executado a rotina, são exemplos de tags que podem ser atribuídas às mensagens.

O Gerenciador de Logs grava em cada mensagem a data e hora que a mensagem foi gravada, usuário do sistema, número da thread, mensagem em si. Além do tipo e nível da mensagem, grava as tags que foram atribuídas e os segundos (número de segundos passados a partir da meia noite).

Menu

1. No Configurador (**SIGACFG**) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do **SIGALOJA**, conforme instruções a seguir:

Menu	Miscelânea
Nome da Rotina	Gerenciador de Logs
Programa	LogManager
Módulo	Todos
Tipo	Função Protheus

1. Em qualquer ambiente, acesse **Miscelânea/Gerenciador de Logs (LogManager)**.
2. Caso o arquivo DBF/CTREE de log não exista, ele será criado na pasta **/system** com o nome **log_loja.dbf**

Opções da Rotina:

- **Visualizar:** Apresenta todas as informações gravadas na mensagem (**nível, tipo, data, hora, usuário, thread, tags e a mensagem em si**). Além disso, é possível navegar entre as mensagens gravadas.
- **Configurar:** Permite diversas configurações, como o local onde as mensagens serão gravadas e apresentadas (DBF ou console). O arquivo que será gerado para armazenar os logs, além de disponibilizar filtros de geração de logs por tags, níveis, tipos e usuários, também permite habilitar/desabilitar o Gerenciador de Logs. As configurações efetuadas por essa opção são gravadas no arquivo .INI do servidor, na chave [LOGMANAGER]. Ou seja, é possível realizar as configurações diretamente pelo arquivo .INI do servidor.
- **Diferença entre os registros :** Duas ou mais mensagens devem ser marcadas, através da caixa de seleção. Ao clicar na opção **Diferença entre os registros**, será exibido o tempo gasto em segundos entre as mensagens. Muito útil para medições de desempenho.
- **Importar arquivo:** Possibilita a importação de um arquivo DBF contendo os logs. Desta forma, facilita a comunicação entre os profissionais de atendimento e clientes.
- **Parar Monitoramento :** Uma vez iniciado a atualização em tempo real, é necessário utilizar esta opção para que a atualização da tela seja parada.
- **Legenda:** No browser principal do Gerenciador de Log, cada Nível de Log recebe uma cor distinta. A legenda mostra o que significa cada uma dessas cores.

Exemplo

Guia de configuração do TOTVS PDV



Gerenciamento de Logs						
	Tipo	Data	Hora	Mensagem	Usuário	Thread
<input type="checkbox"/>	TECNICO	06/09/2013	18:40:21	Log inicializado	000000	9132
<input type="checkbox"/>	PROCESSO	06/09/2013	18:38:29	Log de Teste 18:38:29 nº 2		8412
<input type="checkbox"/>	TECNICO	06/09/2013	18:39:06	Log de Teste 18:39:06 nº 3		9708
<input type="checkbox"/>	TECNICO	06/09/2013	18:39:06	Log de Teste 18:39:06 nº 3		4824
<input type="checkbox"/>	TECNICO	06/09/2013	18:44:23	Log de Teste 18:44:23 nº 2		4824
<input type="checkbox"/>	PROCESSO	06/09/2013	18:44:23	Log de Teste 18:44:23 nº 3		4824
<input type="checkbox"/>	TECNICO	06/09/2013	18:44:23	Log de Teste 18:44:23 nº 3		4824
<input type="checkbox"/>	PROCESSO	06/09/2013	18:44:23	Log de Teste 18:44:23 nº 4		4824
<input type="checkbox"/>	TECNICO	06/09/2013	17:18:10	Log de Teste 17:18:10		7544
<input type="checkbox"/>	PROCESSO	06/09/2013	17:18:10	Log de Teste 17:18:10 nº 2		7544
<input type="checkbox"/>	TECNICO	06/09/2013	17:18:10	Log de Teste 17:18:10 nº 3		7544
<input type="checkbox"/>	PROCESSO	06/09/2013	17:18:10	Log de Teste 17:18:10 nº 4		7544
<input type="checkbox"/>	TECNICO	06/09/2013	17:18:35	Log de Teste 17:18:35		2752
<input type="checkbox"/>	PROCESSO	06/09/2013	17:18:35	Log de Teste 17:18:35 nº 2		2752
<input type="checkbox"/>	TECNICO	06/09/2013	17:18:35	Log de Teste 17:18:35 nº 3		2752
<input type="checkbox"/>	PROCESSO	06/09/2013	17:18:35	Log de Teste 17:18:35 nº 4		2752
<input type="checkbox"/>	TECNICO	06/09/2013	17:19:13	Log de Teste 17:19:13		9532
<input type="checkbox"/>	PROCESSO	06/09/2013	17:19:13	Log de Teste 17:19:13 nº 2		9532
<input type="checkbox"/>	TECNICO	06/09/2013	17:19:14	Log de Teste 17:19:14 nº 3		9532
<input type="checkbox"/>	PROCESSO	06/09/2013	17:19:14	Log de Teste 17:19:14 nº 4		9532
<input type="checkbox"/>	TECNICO	06/09/2013	17:19:33	Log de Teste 17:19:33		1332

FAQ TOTVS PDV

Interface

- Como foi o processo de construção da nova interface do PDV?

Resposta: A nova interface foi elaborada para atender as necessidades do Varejo na Frente de Caixa, sendo:

- Agilidade no atendimento.
- Independência de mouse.
- Fácil aprendizado e naveabilidade.
- Intuitiva, amigável e clean.

Para isso, foram levantados e relacionados os processos pertinentes a um PDV, realizada pesquisa de mercado através de entrevistas a usuários de Caixa, feita análise da viabilidade técnica e foram testados diversos protótipos com o objetivo de atender as premissas citadas. No decorrer do piloto do projeto, os usuários-chave foram entrevistados sobre as percepções no primeiro contato e após um tempo de utilização para que fossem tiradas algumas conclusões sobre a interface desenvolvida.

Um resultado significativo do projeto foi à seleção deste case de desenho da interface no maior evento de design de interação da América do Sul e um dos maiores do mundo (Interaction South America) a ser realizado em novembro de 2013 e ao lado de empresas como OI, Claro, TIM, Petrobras, Brastemp, Grupo Abril, UOL entre outros.

- O TOTVS PDV está homologado com interface touch screen?

Resposta: Ainda não, está planejado em Road map para ser adequado.

- Qual o procedimento para atualizar o logo da interface?

Resposta: Não houve mudança neste procedimento, ou seja, deve-se nomear a figura com o nome logofront.jpg e selecioná-lo no Configurador (SIGACFG).

- É possível mostrar a foto do produto na nova interface?

Resposta: Sim, a foto pode ser apresentada no momento de seleção ou na pesquisa do produto.

Periféricos

- Os periféricos atualmente homologados no Front Loja são compatíveis com o TOTVS PDV?

Resposta: Sim, a compatibilidade com todos os equipamentos já homologados é mantida.

2. Os logs de comunicação com impressoras (sigaloja.log, LjECF<estação>.log) e TEF (LjTEF<estação>.log) atualmente gerados no Front Loja também são gerados no TOTVS PDV?

Resposta: Sim, estes logs são habilitados e gerados da mesma forma.

Framework

1. Em qual sistema operacional está homologado o TOTVS PDV?

Resposta: Windows®. Estrategicamente a TOTVS enxerga valor na portabilidade, acessibilidade e usabilidade, por isso optamos por não investir horas de desenvolvimento na homologação do PDV em Linux, que apresenta pelo menos 3 fatores críticos:

- Mão de obra especializada neste sistema operacional.
- Diversidade de versões de kernel e de distribuição, que varia muito de cliente para cliente, exigindo constantes homologações de periféricos, por exemplo.
- E não entender o custo das licenças Windows® como ofensor para o investimento do varejista em vista do OEM da TOTVS com a Microsoft para uso com aplicações TOTVS. Consulte o AR para maiores informações.

Na contrapartida buscamos foco em um PDV com excelência e assim conseguiremos mais energia para evoluí-lo cada vez mais.

2. Nesta versão, há alguma diferença com relação aos arquivos de empresas (sigamat.emp) ou de senhas (sigapss.spf)?

Resposta: Não, não houve mudança nestes arquivos.

3. Existe alguma previsão para se reduzir o tamanho do arquivo de senha?

Resposta: Sim, está planejado em **Road Map** para que seja otimizado.

4. O que é deploy?

Resposta: Consiste na distribuição dos arquivos de ambiente (RPO, dicionário de dados, DLLs entre outros) a partir de um servidor para as estações ligadas a ele, que pode ser a Central de PDVs e/ou os próprios PDVs. É um processo que deve ser realizado pelo Administrador de Sistema, através da seleção dos componentes que deseja atualizar e para quais ambientes, como por exemplo os PDVs. Por enquanto, não possibilita ser scheduled.

5. Quais são os tipos de arquivos que podem ser atualizados pelo deploy?

Resposta: RPO, binário, dicionário de dados, DLLs e qualquer outro arquivo que esteja dentro da estrutura da pasta Protheus (RootPath). É importante se atentar ao tamanho do arquivo que será distribuído, pois dependendo da estrutura da rede, pode gerar acumulo de informações na atualização.

6. Qual é o tamanho do RPO do novo PDV?

Resposta: É de aproximadamente 20 MB, sem considerar customizações.

7. Qual a vantagem de se utilizar o instalador do PDV?

Resposta: Além de agilizar a instalação do PDV, permite a configuração da comunicação com a retaguarda e da integração com o ECF (identificação do modelo, formas de pagamento, totalizadores).

O instalador também possibilita a geração do replicador para a instalação dos demais PDVs da loja. Para agilizar e facilitar a implantação é fundamental a utilização do Instalador.

8. Qual o objetivo e vantagem do agnosticismo do TOTVS PDV?

Resposta: O fato do PDV ser agnóstico será possível a partir do upgrade para a versão 12, a utilização da retaguarda nesta nova versão, enquanto os PDVs podem ser mantidos na Release 11.80, possibilitando melhor planejamento para a virada das lojas.

9. Por que há um novo serviço no PDV e na Central de PDVs? Qual a sua função?

Resposta: O serviço é exibido como TOTVS Application Server (Atualizador) e seu objetivo é gerenciar o Deploy e a atualização dos componentes de ambiente nos PDVs e na Central. Independente se a arquitetura contém dois (Retaguarda e PDVs) ou 3 camadas (Retaguarda, Central de PDVs e PDVs) teremos apenas um serviço adicional por máquina.

Integração ERP (Gravabatch)

1. Em que situação deve ser configurado o **job** para atualizar o estoque na **Integração ERP (Gravabatch)**?

Resposta: Este job chamado *STDUpdB2B3* deve ser configurado quando for utilizado multithreads (multiprocessos) na Integração ERP, para evitar a concorrência na atualização de estoque durante o processamento das vendas.

2. Há mudanças na integração com a Retaguarda com relação à geração de dados fiscais, financeiros?

Resposta: Neste sentido não houve mudança nesta integração, o que foi melhorado é a performance baseada em grid e a possibilidade de priorizar determinados tipos de venda para serem processados, como por exemplo Retira Posterior.

Central de PDVs

1. O que é a Central de PDVs? Que operações permite realizar?

Resposta: É o servidor que pode instalar nas lojas, para ficar de forma independente da conexão com a Retaguarda. Possibilita a inclusão da pré-venda (com a opção de reserva), troca e devolução, que são sincronizados com a Retaguarda quando restabelecer a comunicação. As premissas deste servidor são:

- Não permite vender produtos com lote e/ou localização física.
- Não permite incluir nem dar manutenção nos cadastros.
- Não armazena os registros de títulos financeiros (títulos a receber e NCCs) porque este controle deve estar centralizado.
- Não existe um limite para a quantidade de Central de PDVs na rede de lojas do varejista e nem de PDVs por Central.

2. Qual arquitetura pode ser adotada entre a Retaguarda e a Central de PDVs?

Resposta: A Central de PDVs pode estar fisicamente em cada uma das lojas do cliente para não depender de rede WAN ou então é possível ter uma Central de PDVs para uma ou mais lojas, considerando que neste caso depende da rede WAN para as lojas que tem o servidor fisicamente. Além disso, é possível ter uma loja conectada diretamente a Retaguarda (dependência de conectividade) e outra loja configurada com a Central de PDVs (dependência apenas de rede local).

3. Como pode ser realizada a atualização do ambiente da Central de PDVs?

Guia de configuração do TOTVS PDV



Resposta: O Deploy permite a atualização da Central de PDVs a partir da Retaguarda dos mesmos tipos de arquivos que os PDVs (ex: RPO, dicionário de dados, binário).

4. Como funciona o consumo das licenças no PDV e na Central de PDVs?

Resposta: Cada PDV e cada acesso na Central de PDVs exige uma licença Protheus e, caso esteja offline, permite efetuar a pré-venda e consumir a licença no momento de subir para a Retaguarda. Se estiver online, consome a licença no momento do acesso.

5. Qual a estrutura da Central de PDVs?

Resposta: Deve ter a estrutura similar a da Retaguarda quanto a RPO, binário, dicionário de dados, banco de dados relacional.

Contingências

1. Quais operações podem ser realizadas de forma offline (sem conexão com a retaguarda) no PDV?

Resposta: As operações são: recebimento de títulos e compensação de NCC (Nota de Crédito Cliente).

2. Qual o critério para a baixa dos títulos a receber na retaguarda quando for realizada de forma offline no PDV?

Resposta: Será selecionado a partir do título com a data de vencimento mais antiga. Caso o valor pago seja maior, será gerada uma NCC para uso futuro pelo cliente e caso seja menor, será efetuada a baixa parcial.

3. Qual o procedimento para se receber a NCC offline para evitar fraude?

Resposta: Exigir um comprovante físico do cliente para comprovar a existência do crédito.

Legislação

1. O TOTVS PDV está homologado no PAF-ECF?

Resposta: Sim, foi emitido o laudo técnico de homologação junto ao instituto credenciado e os processos de inscrição junto ao SEFAZ está em andamento. A previsão é que a versão homologada do PAF-ECF seja liberada até o mês de setembro/14.

2. Qual o status da integração do TOTVS PDV com o SAT CF-e (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos) e NFC-e (Nota Fiscal Eletrônica do Varejo)?

Resposta: Ambas as integrações legais foram desenvolvidas no Road Map 2013/2014, com previsão de liberação até o mês de agosto/14.

Vendas

1. A subida das vendas e das movimentações, ex: sangria (SE5), continuam sendo controladas pelos campos xx_SITUA (ex: L1_SITUA)?

Resposta: Sim, este processo é controlado por este mesmo campo com o mesmo conteúdo.

2. É possível cadastrar clientes no PDV?

Resposta: Sim, é permitida a inclusão com a regra de código com base no **CNPJ/CPF**. A alteração e exclusão devem ser efetuadas na Retaguarda.

- Há algum impacto na conciliação de cartões via SITEF das vendas originadas no TOTVS PDV?

Resposta: Não há nenhum impacto, a conciliação poderá ser feita normalmente.

- Quais são as modalidades de **TEF** integradas na venda?

Resposta: A modalidade homologada atualmente é **TEF dedicado – CLISITEF (Software Express)**.

Gerais

- Qual banco de dados pode ser usado no TOTVS PDV?

Resposta: Pode ser utilizado o DBF e o Ctree local para o dicionário de dados. Não foi homologado um banco de dados relacional pelos seguintes motivos:

- Necessidade do PDV ter uma estrutura simples para não onerar a implantação nem a manutenção e o uso de um banco relacional exigiria a instalação do próprio banco e do DBAccess.
- O banco DBF suporta alto volume de dados nos PDVs, não tendo nenhuma restrição.

- Houve mudança nas tabelas de gravação da venda no TOTVS PDV?

Resposta: Não foram alteradas as tabelas de cabeçalho, itens e parcelas para gravação da venda, sendo mantidos os arquivos SL1, SL2 e SL4. As movimentações de Caixa, Sangria e Entrada de Troco, continuam sendo gravadas no arquivo de Movimentação Bancária (SE5).

- Quando será descontinuada a interface de venda Front Loja em função do lançamento do TOTVS PDV?

Resposta: Ainda não há previsão desta data, mas os clientes devem se planejar para realizar o upgrade para o TOTVS PDV.

- Qual o impacto nas customizações com o upgrade para o TOTVS PDV?

Resposta: As customizações devem ser revistas, em função da reescrita dos programas para o TOTVS PDV. É o momento oportuno para avaliar a possibilidade de executar a customização na retaguarda (**Venda Assistida**) e, em caso de continuidade, é necessário ajustá-lo, considerando o novo cenário.

- Qual o procedimento de implantação do PDV nos casos de clientes que já utilizam o Front Loja ou Venda Assistida (VA) offline?

Resposta: Neste caso deve ser feita uma nova instalação do PDV, de acordo com o instalador/replicador em função das mudanças e melhorias de estrutura do produto, sendo:

- Novo RPO, que é mais enxuto.
- Configuração dos novos cadastros de comunicação e de deploy de ambiente.
- Serviço adicional para gerenciamento do deploy.
- Mudança na estrutura dos arquivos de **Clientes (SA1)** e **Produtos (SB1)**, que estão mais otimizados (estrutura mais leve).

Como premissa, todos os movimentos realizados pelo Front Loja ou VA offline, já devem constar na Retaguarda.

9. Como é feita a atualização dos arquivos de cadastros da Retaguarda para os PDVs?

Resposta: Deve ser utilizada a carga de Ambiente já disponível na solução SIGALOJA. Neste caso, não é utilizada a forma de atualização de arquivos da Venda Assistida offline (PAF-ECF).

10. O TOTVS PDV está integrado com o RMS?

Resposta: A integração esta em desenvolvimento e sua liberação será informada pela equipe de Estratégia e de Inovação do Segmento de Varejo.