



Descrição de Campos da Oportunidade de Negócios

Produto	:	Microsiga Protheus® Veículos versão 11			
Chamado	:	TIDAZX	Data da publicação	:	14/01/14
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

! *Importante*

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDVEIGF**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria na rotina **Oportunidade de Negócios (VEICM680)**, com a criação dos campos: **Descr. Mod. (VDM_DESMOD)**, **Descr. Cor (VDM_DESCOR)**, **Nome (VDM_NOMVEN)**, **Descr. Fase (VDM_DESFAS)** e **Descr. Mídia (VDM_DESMID)**, com finalidade de apresentar a descrição dos campos: **Modelo, Cor, Vendedor, Cód. Fase, Tp. de Mídia**.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

! *Importante*

Antes de executar o compatibilizador **UPDVEIGF** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (**PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (**PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

 **Atenção**

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus®ByYou Smart Client**, digite **U_UPDVEIGF** no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.



4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela **VDM - Interesses Oport. de Negócios**:

Campo	VDM_DESMOD	VDM_DESCOR
Tipo	Caracter	Caracter
Tamanho	30	30
Decimal	0	0
Formato	@!S30	@!S20
Contexto	Virtual	Virtual
Propriedade	Visualizar	Visualizar
Título	Descr. Mod.	Descr. Cor
Descrição	Descrição do Modelo	Descrição da Cor
Help	Informe aqui a descrição do modelo.	Informe aqui a descrição da cor.
Relação	if(!inclui,Posicione("VV2",1,xFilial("VV2")+VDM->VDM_CODMAR+VDM->VDM_MODVEI,"VV2_DESMOD"),"")	POSICIONE("VVC",1,xFilial("VVC")+VDM->VDM_CODMAR+VDM->VDM_CORVEI,"VVC_DESCRI")
Nível	1	1
Obrigatório	Não	Não
Usado	Sim	Sim
Browse	Não	Não
Módulos	Todos	Todos

Campo	VDM_NOMVEN	VDM_DESFAS	VDM_DESMID
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter
Tamanho	40	30	30
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@!	@!
Contexto	Virtual	Virtual	Virtual
Propriedade	Visualizar	Visualizar	Visualizar
Título	Nome	Descr. Fase	Descr. Mídia
Descrição	Nome do Vendedor	Descrição da fase	Descrição da Mídia
Help	Informe aqui o nome do vendedor.	Informe aqui a descrição da fase.	Informe aqui a descrição da mídia.
Relação	POSICIONE("SA3",1,xFilial("SA3")+VDM->VDM_CODVEN,"A3_NOME")	POSICIONE("VDK",1,xFilial("VDK")+VDM->VDM_CODFAS,"VDK_DESFAS")	POSICIONE("VX5",1,xFilial("VX5")+ "027"+VDM->VDM_TIPMID,"VX5_DESCRI")
Nível	1	1	1
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Não	Não
Módulos	Todos	Todos	Todos

2. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela **VDM - Interesses Oport. de Negócios**:

Campo	VDM_MODVEI	VDM_CORVEI
Tipo	Caracter	Caracter
Tamanho	30	6
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Contexto	Real	Real
Propriedade	Alterar	Alterar
Título	Modelo	Cor
Descrição	Modelo	Cor
Help	Informe o modelo do veículo.	Informe a cor do veículo.
When	Empty(M->VDM_CODINT)	Empty(M->VDM_NUMATE)
Cons. Padrão	VV2SQL	VVC
Val. Sistema	VM680MDVE()	VM680COR()



Nível	1	1
Obrigatório	Sim	Não
Usado	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim
Módulos	Todos	Todos

Campo	VDM_CODVEN	VDM_CODFAS	VDM_TIPMID
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter
Tamanho	6	6	6
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@!	@!
Contexto	Real	Real	Real
Propriedade	Alterar	Alterar	Alterar
Título	Vendedor	Cod. Fase	Tp de Mídia
Descrição	Vendedor	Cod. Fase	Tipo de Mídia
Help	Informe o código do vendedor.	Informe o código da fase.	Informe o tipo de mídia.
When	Empty(M->VDM_NUMATE)	Empty(M->VDM_NUMATE)	Empty(M->VDM_NUMATE)
Cons. Padrão	SA3	VDKFAS	VX5
Val. Sistema	VM680VEND()	VM680FASE()	VM680MID()
Nível	1	1	1
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim
Módulos	Todos	Todos	Todos

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.



Procedimentos para Utilização

1. Em **Veículos (SIGAVEI)** acesse **Atualizações / Cad. CeV / Oportunidade de Negócios (VEICM680)**.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em **Alterar**.

Observe que o Sistema apresenta as descrições dos campos: **Modelo, Cor, Vendedor, Cód Fase, Tp de Mídia**. As descrições são apresentadas nos campos: **Mod. (VDM_DESMOD), Descr. Cor (VDM_DESCOR), Nome (VDM_NOMVEN), Descr. Fase (VDM_DESFAS) e Descr. Mídia (VDM_DESMID)**.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	VDM - Interesses Oport. de Negócios.
Funções Envolvidas	Oportunidade de Negócios (VEICM680).
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®.