

## Imposto de Renda sobre PLR – Ano Base

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Gestão de Pessoal, SIGAGPE - Versão 11		
<b>Chamado</b>	: TPGOG9	<b>Data da publicação</b>	: 17/07/14
<b>País(es)</b>	: Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

Implementado ajuste para que seja informado o ano-base do lançamento do PLR. Desta forma, entrarão para o cálculo de IR, apenas os valores que tenham o mesmo ano base.

## Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### Importante

Antes de executar o compatibilizador **RHUPDMOD** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS\_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **PROTHEUS\_DATA\_SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.

### Atenção

**O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!**

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade,

- basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
  - iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  - v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
  - vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
  - vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Smart Client**, digite **RHUPDMOD** no campo **Programa Inicial**.

#### **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior **14/07/2014**.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
4. Após a confirmação é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa **SIGAGPE – Gestão de Pessoal**, selecione a opção **252 – Ajustes na apuração do IR sobre PLR**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

### **Atualizações do compatibilizador**

1. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:
  - Tabela SRR – Itens de Férias e rescisão

<b>Campo</b>	RR_DTREF
<b>Tipo</b>	D
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Dt. Ref.
<b>Descrição</b>	Data Referência
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Informe a data de referência. Para o ID de PLR, deve ser informada uma data dentro do período do Ano Base para cálculo. Ex.: 01/01/2014 = Ano Base 2014

### Procedimento para Utilização

- O campo **DTREF** deve estar preenchido com qualquer data, dentro do ano base que deseja calcular o IR, do PLR.
- Esse campo existe na **SRD** (RD\_DTREF), na **SRC** (RC\_DTREF) e na **SRR** (RR\_DTREF).

#### Exemplo:

01/01/2014 – ano Base de 2014.

31/12/2013 – ano base de 2013.

#### Importante

O processo para cálculo do PLR permanece o mesmo, sendo apenas necessário informar o ano base para o cálculo do IR. Para mais informações sobre o processo, verifique o boletim **GPE\_BT\_PLR\_BRA\_THQIY**.

### Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	SRC – Movimento do Período; SRD - Histórico de Movimentos; SRR – Itens de Férias e Rescisões
<b>Rotinas Envolvidas</b>	GPEM040 – Calculo de Rescisão; GPEM020 – Cálculo de Folha; GPEM120 – Fechamento Mensal
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®