

## CAMPO INCIDE ISS

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Plano de Saúde Versão 11	<b>Data da publicação</b>	: 05/03/12
<b>Chamado</b>	: TEEYGX	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos relacionais
<b>País(es)</b>	: Brasil		

 **Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDPLS68**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Realizada melhoria com o novo campo **Incide ISS? (BBC\_INCISS)** na rotina **Rda Cadastro (PLSA360)**, que trata a incidência de ISS nos lançamentos de débitos e créditos na RDA.

## PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

Antes de executar o compatibilizador **UPDPLS68** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório\PROTHEUS11\_DATA\DATA), e dos dicionários de dados **SXs** (diretório\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM). Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.

 **Atenção**

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção

**Integridade/Verificação (APCFG60A).**

- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **OU**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus Smart Client**, digite **U\_UPDPLS68** no campo **Programa Inicial**.

 **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **10/01/12**.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

## ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

## 1. Criação/Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos.

- Tabela BBB - Tipo de Lancto Deb/Cred RDA.

<b>Campo</b>	BBB_INCISS
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Incide ISS ?
<b>Descrição</b>	Incide ISS ?
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Sim;0=Nao
<b>Help</b>	Incide ISS ?

- Tabela BBC - RDA Fixos Credito e Debito.

<b>Campo</b>	BBC_INCISS
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Incide ISS ?
<b>Descrição</b>	Incide ISS ?
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Sim;0=Nao
<b>Inic. Padrão</b>	If(!Inclui .And. FieldPos("BBB_INCISS") >0 ,Posicione("BBB",1,xFilia("BBB")+BBC->BBC_CODSER,"BBB_INCISS"), "")
<b>Help</b>	Incide ISS ?

- Tabela BGQ – Debito x Credito Rda.

<b>Campo</b>	BGQ_INCISS
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Incide ISS ?
<b>Descrição</b>	Incide ISS ?
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Sim;0=Nao
<b>Inic. Padrão</b>	If(!Inclui .And. FieldPos("BBB_INCISS") >0 ,Posicione("BBB",1,xFilia("BBB")+BBC->BBC_CODSER,"BBB_INCISS"), "")
<b>Help</b>	Incide ISS ?

## 2. Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos.

- Tabela BBC - RDA Fixos Credito e Debito.

<b>Campo</b>	BBC_CODSER
<b>Sequência</b>	011
<b>Regra</b>	If(BBB->(FieldPos("BBB_INCISS")) >0 ,BBB->BBB_INCISS, "")
<b>Campo Domínio</b>	BBC_INCISS
<b>Tipo</b>	P
<b>Posiciona?</b>	N
<b>Proprietário</b>	S

### **Importante**

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No módulo **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse as opções **Atualizações / Pagamento RDA / Tp Lanc Deb / Cred (PLSA360)**.
2. Inclua ou altere um Tipo de Lançamento Débito / Crédito, preenchendo o campo **Incide ISS** criado.
3. Após cadastrar um tipo de lançamento acesse as opções **Atualizações / Pagamento RDA / Débitos / Créditos**.
4. Realize uma inclusão, preencha o campo Lançamento e veja o gatilhamento das informações, preenchendo o campo **Incide ISS**.

5. Acesse **Atualizações / Rede de Atendimento / RDA – Cadastros**, na aba **Débito/Crédito** e inclua/altere o cadastro da RDA. Ao informar o código ( Débito / Crédito), o campo **Incidência ISS** é automaticamente preenchido.

**Importante:** O código informado deve ser o mesmo código referente ao tipo de lançamento Débito/Crédito, que possui o campo **Incidência ISS** preenchido (conforme procedimento 2).

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Tabelas Utilizadas</b>	BBB - Tipo de Lancto Deb/Cred RDA BBC - RDA Fixos Credito e Debito.
<b>Funções Envolvidas</b>	Rda Cadastro (PLSA360)
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux