



## Ajuste no assistente de configuração de moedas U\_CTBWIZMOEDAS

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus® Contabilidade Gerencial versão 11			
<b>Chamado</b>	:	<b>THPFAI</b>	<b>Data da publicação</b>	:	12/08/13
<b>País(es)</b>	:	Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos

### **!** *Importante*

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **U\_UPDCTB**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Ajuste no assistente de configuração para inclusão de novas moedas no programa inicial **U\_CTBWIZMOEDAS** no módulo de **Ativo Fixo (SIGAATF)**.

### **!** *Importante*

Caso já tenha sido executado o **U\_CTBWIZMOEDAS**, é necessário criar os campos das moedas já criadas da tabela **SNN - Planejamento de aquisições** por meio do **Configurador (SIGACFG)**. Para moedas de 0 a 9 é necessário criar o campo **NN\_TXDEPRN**, para moedas de 10 a 99, criar o campo **NN\_TXDEPNN** e para moedas de 0 a 99, criar o campo **NN\_VORIGNN**, sendo NN números de 0 a 99.

## Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### **!** *Importante*

Antes de executar o compatibilizador **U\_UPDCTB** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\PROTHEUS11\_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados Sxs (diretório **\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.



- d) Se os dicionários de dados possuem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.



### Atenção

**O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!**

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**



1. Em **Microsiga Protheus TOTVS® Smart Client**, digite **U\_UPDCTB** no campo **Programa Inicial**.

### **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **24/06/2013**.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.  
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

## Atualizações do compatibilizador

1. Criação de campos da tabela SNN – Planejamento de aquisições:

- Campos da tabela SNN – Planejamento de aquisições, para números de 10 a 99.

<b>Campo</b>	NN_TXDEPnn (*)
<b>Título</b>	Tx.An.Dp.nn (*)
<b>Descrição</b>	Taxa Anual Depreciação nn (*)
<b>Val. Sistema</b>	POSITIVO() (*)

- Campos da tabela SNN – Planejamento de aquisições, para números de 00 a 99.

<b>Campo</b>	NN_VORIGnn (*)
<b>Título</b>	Val Orig Mnn (*)
<b>Descrição</b>	Valor Original Moeda nn (*)
<b>Val. Sistema</b>	POSITIVO() (*)



- Campos da tabela SNN – Planejamento de aquisições, para números de 0 a 9.

<b>Campo</b>	NN_TXDEPRn (*)
<b>Título</b>	Tx.An.Depr.nn (*)
<b>Descrição</b>	Taxa Anual Depreciação n (*)
<b>Val. Sistema</b>	POSITIVO() (*)

(\*) n representa um número da faixa de 0 a 99.

## Procedimentos para Utilização

1. No **Contabilidade Gerencial (SIGACTB)** em **Parâmetros Iniciais**.
2. Em **Programa Inicial** digite **U\_CTBWIZMOEDAS**.
3. Clique em **Ok**.
4. Em **Configuração de Moedas** clique em **Avançar**.
5. No **Assistente de Configuração** informe os dados conforme desejado.
5. Clique em **Avançar**.
6. É apresentado o log de atualização.
7. Clique em **Finalizar**.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	SNN – Planejamento de aquisições
<b>Rotinas Envolvidas</b>	Todas que fazem integração com o Ativo Fixo (SIGAATF).
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®