



Ajuste no assistente de configuração de moedas U_CTBWIZMOEDAS

Produto	:	Microsiga Protheus® Ativo Fixo versão 11			
Chamado	:	THQ836	Data da publicação	:	21/08/13
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

! *Importante*

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **U_UPDCTB**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Ajuste no assistente de configuração para inclusão de novas moedas no programa inicial **U_CTBWIZMOEDAS** no módulo de **Ativo Fixo (SIFAATF)**.

Procedimento para Implementação

Caso já tenha executado o **U_CTBWIZMOEDAS**, é necessário criar os campos das moedas já criadas da tabela **FNG - Itens do Grupo de Bens** por meio do **configurador(SIGACFG)**. Para moedas de 0 à 99, crie o campo **FNG_TXDEPnn**. Sendo nn números de 0 à 99.

! *Importante*

Antes de executar o compatibilizador **U_UPDCTB** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório "**\PROTHEUS11_DATA\DATA**") e dos dicionários de dados SXs (diretório **\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® TOTVS Smart Client**, digite **U_UPDCTB** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **24/06/2013**.

2. Clique em **OK** para continuar.



3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado .
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação de **Campo** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela FNG –Itens do Grupo de Bens:

Campo	FNG_TXDEPnn (*)
Tipo	Numérico
Tamanho	9
Decimal	4
Formato	@E 9,999.9999
Título	Tx.An.Deprnn (*)
Descrição	Taxa Anual Depreciacao nn (*)
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

(*) nn representa um número da faixa 0 à 99.





O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

Procedimentos para Utilização

1. No **Contabilidade Gerencial (SIGACTB)** em **Parâmetros Iniciais**.
2. Em **Programa Inicial** digite **U_CTBWIZMOEDAS**.
3. Clique em **Ok**.
4. Em **Configuração de Moedas** clique em **Avançar**.
5. No **Assistente de Configuração** informe os dados conforme desejado.
5. Clique em **Avançar**.
6. É apresentado o log de atualização.
7. Clique em **Finalizar**.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	FNG – Itens do Grupo de Bens
Funções Envolvidas	Todas que fazem integração com o Ativo Fixo (SIGAATF).
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®