

Documentação TOTVS PDV Móvel

Troca de IP do Servidor TPDVM Modelo SefHosted

Informações do documento

Produto:	TOTVS PDV Móvel		
Versão:	18.2.14.0 ou superior		
Responsável:	André Leite de Sousa		

Histórico de revisões

Data	Descrição alteração / Observações	
15/05/2018	Criação do documento	



Índice

3
3
3
3
3
4
5
5
•



1. Introdução

O documento visa descrever os procedimentos necessários, para a troca de IP em um servidor do TOTVS PDV Móvel quando exista a necessidade por conta de alterações de infraestrutura de comunicação na loja.

1.1 Glossário das siglas e abreviações

TPDVM = TOTVS PDV Móvel.

2. Parâmetros do sistema

2.1 Alteração de parâmetros do sistema

Acessar o Postgres através do Menu Iniciar / Todos os programas / PostgreSQL 9.5 / pgAdmin III



Conectar-se ao banco de dados TOTVSPDV e acessando o botão SQL para a execução do comando de atualização de parâmetro:



Ps.: A senha para conexão ao banco é: postgres

Abrindo a nova janela para a execução de comandos no Postgres, executar o comando abaixo considerando a informação atualizada do novo IP do computador servidor:

```
update parametro_valor
set valor = 'http://<NovoIP>:9001/TotvsPDV/'
where
id_parametro = (select id from parametro where chave = 43)
```

2.2 Configurador TPDVM

Acessar a pasta C:\TOTVSPDV\ConfiguradorPDV\ para a alteração do arquivo routes.json. Alterando o IP configurado para o novo IP.



routes ison	
1 E (2 3 4 5	<pre>"AuthUser": { "URI": "http://<ipantigo>:9000/TotvsPDV/Usuario/Autenticar" }, "AdquirirParametros": { "URI": "http://<ipantigo>:9000/TotvsPDV/ConfiguradorPdv/AdquirirParametros?dto.situacao=truesdto.idLoja=1" }, "GravarParametros": { "URI": "http://<ipantigo>:9000/TotvsPDV/ConfiguradorPdv/GravarParametros" }, "BuscarLoja": { "URI": "http://<ipantigo>:9000/TotvsPDV/Configurador2dv.id=1" },</ipantigo></ipantigo></ipantigo></ipantigo></pre>
6 7 8 9 -}	"SATAtivar": { "URI": "http:// <ipantigo>:9000/TotvsPDV/SAT/Ativar" }, "SATAssociar": { "URI": "http://<ipantigo>:9000/TotvsPDV/SAT/Associar" }, "SalvarConfiguracao": { "URI": "http://<ipantigo>:9000/TotvsPDV/ConfiguradorPdv/GravarParametros" }</ipantigo></ipantigo></ipantigo>
	Substituir Localizar Substituir Localizar em arquivos Marcar
	Localizar : http:// <ipantigo>:9000/ Localizar próximo Substituir por : http://<novoip>:9000/ Substituir</novoip></ipantigo>
	Na seleção Substituir todos

2.3 APIs TOTVS PDV Móvel

Será necessário alterar o IP nos arquivos de configuração de algumas APIs do TPDVM, os arquivos são:

C:\TOTVSPDV\Totvs.Pdv.Api.Caixa\Web.config C:\TOTVSPDV\Totvs.Pdv.Api.Integracao\Web.config C:\TOTVSPDV\Totvs.Pdv.Api.Usuario\Web.config C:\TOTVSPDV\Totvs.Pdv.Api.Venda\Web.config

Localizar a configuração antiga:

<add key="Url.Local" value="http://<AntigoIP>/TotvsPDV/" />

Substituir a configuração, para o novo IP correspondente:

<add key="Url.Local" value="http://<NovoIP>/TotvsPDV/" />





2.4 Alteração da configuração do SetupPDV (recuperação de pré-vendas)

Será necessário alterar o IP do servidor do PDV Móvel no SetupPDV do PDV Servidor e PDVs adicionais, para que a recuperação de pré-vendas provenientes do TPDVM. O arquivo que contém a configuração é:

C:\PDVARQ\PDV.CFG

Localizar a configuração antiga:

URL_BASE_NEWPDV: http://<AntigoIP>:9000/TotvsPDV/

Substituir a configuração, para o novo IP correspondente: URL_BASE_NEWPDV: http://<NovoIP>:9000/TotvsPDV/

2.5 Criação do QRCode de forma remota

Após a alteração dos IPs, será necessário realizar a criação de um novo QRCode de forma remota, será necessário acessar a URL: http://liveservices.bematech.com.br/totvspdvmovel/ativacao

		Gerar QR Code		
ersão: 1.0.0				
Gerar C	R Co	de		
CONFIGURA				
CONFIGURA	ÇAO DO AI	ARELHO A		
Tipo de Pessoa				
Juridica				
CNPJ				
Url Servidor				

No campo CNPJ insira o CNPJ da loja que deseja criar o QRCode; Caso não tenha o CNPJ correspondente, basta acessar o Configurador do TPDVM e verificar o CNPJ previamente configurado.

		bematech
CONFIGURAÇÕES GERAIS		A Home
RAZÃO SOCIAL	6300-5	SAMIRA-PORTAO-COTIA
CNPJ		077000171

No campo URL Servidor inserir o endereço onde estão localizadas as APIs sendo <u>http://NovoIP:9000/TotvsPDV/</u>

Ao pressionar o botão Gerar QR CODE, será possível configurar o TOTVS PDV Móvel para o servidor correspondente.

🧀 Gerar QR Code	Administrador
Versão: 1.0.0	
CONFIGURAÇÃO DO APARELHO 🦒	
Tipo de Pessoa	

Como sugestão, salvar o novo QRCode gerado na pasta C:\TOTVSPDV\Resources. Basta pressionar o botão direito sobre a imagem de QRCode gerada, e sobrescrever o arquivo existente QRCode.png.