

Parametrização para Alteração do Transportador do Romaneio

Produto	:	Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador P118			
Chamado	:	TPOTR3	Data da publicação	:	10/06/14
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **U_GFE11139**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Incluído o parâmetro **MV_GFETRP** que define se é possível alterar o transportador do romaneio de carga que já possua documentos de carga vinculados. Além disso, o parâmetro impede que sejam vinculados documentos de carga que possuam o transportador do primeiro trecho diferente do transportador do romaneio de carga.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo depois da aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **U_GFE11139** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\\PROTHEUS11_DATA\\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **\\PROTHEUS11_DATA\\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas

no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus TOTVS Smart Client** (se versão 10) ou **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite **U_GFEUDES** no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado *ou* é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa **U_GFE11139()**.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

Alteração de **Perguntas** no arquivo **SX1 – Cadastro de Perguntas**:

Pergunte	GFEA050
Nome	
Grupo	GFEA050
Ordem	11
Tipo	C
Tamanho	14
Pergunte	GFEA050
Nome	
Grupo	GFEA050
Ordem	12
Tipo	C
Tamanho	14

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

9. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_GFETRP
Tipo	C
Descrição	Permissão de alteração do Transportador dos Documentos de Carga pelo Romaneio
Valor Padrão	1

Procedimento para Utilização

Pré-requisitos para o teste:

- Ter um romaneio de carga montado com um ou mais documentos de carga e outro sem documento de carga.
- Configurar o parâmetro, em **Gestão de Frete Embarcador** acesse **Atualizações > Cadastros > Parâmetros > Parâmetros Módulo > aba Expedição/Recebim**, no parâmetro **Doc Carga x Romaneio** selecionar a opção "2" (Somente com o mesmo Transportador).

Alteração do Transportador no Romaneio

1. Em **Gestão de Frete Embarcador** acesse **Atualizações > Movimentação > Expedição/Receim > Romaneio de Carga**.
2. Selecione um romaneio que já possua documentos de carga vinculados e clique em **Alterar**.
3. Altere o transportador do romaneio e clique em **Confirmar**.
4. Verifique se o sistema apresentará mensagem que não é possível alterar o transportador do romaneio.

Vínculo de Documento de Carga ao Romaneio

1. Em **Gestão de Frete Embarcador** acesse **Atualizações > Movimentação > Expedição/Receim > Romaneio de Carga**.
2. Selecione um romaneio que já possua documentos de carga vinculados e clique em **Doc. Carga**.
3. Clique no ícone de filtro do lado esquerdo.
4. Na tela do pergunte altere o transportador.
5. Verifique se o sistema apresentará mensagem que não é possível alterar o transportador.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	GWN – Romaneio de Carga
Rotinas Envolvidas	GFEX000 – Parâmetros do Módulo GFEA050 – Romaneio de Carga
Sistemas Operacionais	Windows/Linux