

## Consulta de Chave de CT-e via Totvs Colaboração

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.8		
<b>Chamado</b>	: TRORE6	<b>Data da publicação</b>	: 06/03/15
<b>País(es)</b>	: Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

Efetuada alteração para possibilitar a consulta da **Chave de Acesso do CT-e**, no programa de **Manutenção de Documentos de Frete**, utilizando o **Totvs Colaboração (Neogrid)**.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### Procedimento para Utilização

- Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)**, acesse **Cadastros > Parâmetros > Parâmetros Módulo**.
  - Na aba **Integrações ERP**, definir os diretórios de saída e de entrada do **Totvs Colaboração**, onde serão gravados o arquivo de envio e de retorno, respectivamente. Definir o timeout, que é o tempo de espera entre a transmissão do arquivo de remessa com a solicitação e o recebimento do arquivo de retorno com o resultado da consulta.
  - Definir o parâmetro **Utiliza TOTVS Colaboração** para "1" (Sim).
- Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)**, acesse **Movimentação > Doc Frete / Faturas > Documentos Frete**.
  - Se o emitente transportador estiver configurado para emissão de CT-e, o campo **Chave do CT-e** será obrigatório. Assim, ao salvar o documento, será efetuada a consulta da chave na SEFAZ. Caso o resultado não retorne dentro do tempo definido como timeout nos parâmetros do módulo, será feita uma pergunta ao usuário se deseja ou não realizar mais uma tentativa de retorno.
  - Informando sim, o Sistema aguardará novamente pelo tempo informado no parâmetro de timeout. Essa ação poderá ser repetida várias vezes.
  - Informando não, a gravação será cancelada, visto que a chave deve obrigatoriamente ser validada e válida na SEFAZ.
  - Em caso de retorno do resultado, a inclusão só será possível se a chave existir na SEFAZ e o CT-e não estiver cancelado.

### Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	
<b>Rotinas Envolvidas</b>	GFEA065 - Documentos de Frete GFEX000 - Parâmetros do Módulo
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®