

Congelamento de Tela na Conclusão de Operação de Ponto de Controle

Produto	:	Microsiga Protheus® SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.8			
Chamado	:	TSKFYE	Data da publicação	:	26/05/15
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

Efetuada alteração na rotina de **Operação Ponto de Controle (GFEA523)** para que não ocorra congelamento de tela ao concluir a operação de um ponto de controle.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Utilização

Passos para o teste:

1. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)**, acesse **Cadastros > Pátios e Portarias > Operações**.
- Crie uma operação com sentido "1 - Entrada".
2. Acesse **Cadastros > Pátios e Portarias > Pontos de Controle**.
- Cadastre um ponto de controle sem vinculação de perguntas e com vinculação de usuário do Sistema.
3. Acesse **Cadastros > Pátios e Portarias > Configuração de Operações**.
- Crie uma configuração de operação, informando operação e ponto de controle criados anteriormente.
4. Acesse **Movimentação > Pátios e Portarias > Agendamentos**.
- Crie um agendamento.
5. Acesse **Movimentação > Pátios e Portarias > Controle de Pátio**.
- Selecione o agendamento incluído no passo anterior e confirme.
- Vincule um motorista ao movimento e confirme.
6. Acesse **Movimentação > Pátios e Portarias > Acesso Veículos**.
- Informe placa do veículo, CPF do motorista e o número do agendamento.
- Confira e confirme os demais passos.
- Na última tela (**Movimento 5/5**) informe a operação e o emitente.
- Clique em **Avançar**.
7. Acesse **Movimentação > Pátios e Portarias > Operar Ponto de Controle**.
- Selecione o registro gerado e execute as seguintes ações:
 - Entrada
 - Endereçar
 - Chegada
 - Início Carga/Descarga
 - Fim Carga/ Descarga

- Liberação
 - Saída
 - Hodômetro
 - Concluir
- Ao executar este procedimento, a tela não deverá ficar travada.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	GVF - Pontos de Controle GX4 - Movimentação de Ponto de Controle
Rotinas Envolvidas	GFEA523 - Operação de Ponto de Controle
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®