



## Ajuste na Inclusão de Romaneio de Carga no Campo Transportador

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5			
<b>Chamado</b>	:	<b>TGTTK4</b>	<b>Data da publicação</b>	:	20/03/13
<b>País(es)</b>	:	Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos

### ! *Importante*

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **GFE115A3**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Ajuste na validação do campo “Transp” (Transportador) do formulário de inclusão de Romaneio de Carga possibilitando que seja informado.

## Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### ! *Importante*

Antes de executar o compatibilizador GFE115A3 é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11\_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados SXs (diretório “\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM”).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.

### **Atenção**

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus TOTVS Smart Client** (se versão 10) ou **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite GFE115Am no campo **Programa Inicial**.

### **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 19/03/2013.



2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado *ou* é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa GFE115A3().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.  
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

## Atualizações do compatibilizador

### 1. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela GWN – Romaneios de Carga:

<b>Campo</b>	GWN_CDTRP (X3_CAMPO)
<b>Tipo</b>	C (X3_TIPO)
<b>Tamanho</b>	14 (X3_TAMANHO)
<b>Decimal</b>	0 (X3_DECIMAL)
<b>Formato</b>	@! (X3_PICTURE)
<b>Título</b>	Transp (X3_TITULO)
<b>Descrição</b>	Transportador (X3_DESCRIC)
<b>Nível</b>	1 (X3_NÍVEL)
<b>Usado</b>	Sim (X3_USADO)
<b>Obrigatório</b>	Sim (X3_OBRIGAT)
<b>Browse</b>	Sim (X3_BROWSE)
<b>Opções</b>	(X3_CBOX)
<b>When</b>	GFEA050WCT() (X3_WHEN)
<b>Relação</b>	(X3_RELACAO)

## Ajuste na Inclusão de Romaneio de Carga



<b>Val. Sistema</b>	GFEExistC("GU3",,M->GWN_CDTRP,"GU3->GU3_SIT=='1'.AND.(GU3->GU3_TRANSP=='1'.OR.GU3->GU3_AUTON=='1') (X3_VALID)
<b>Help</b>	Informar a transportadora ou o proprietário autônomo do romaneio de cargas.

### **Importante**

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

### Procedimentos para Utilização

1. O parâmetro de Integração Protheus, "Origem dos Cadastros OMS", deve estar como 1=OMS.
2. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse **Atualizações / Movimentação / Expedição/Recebim / Romaneios de Carga (GFEA050)**.
3. Posicione o cursor em um romaneio com origem **ERP**.
4. Clique em **Incluir**.
5. Verificar se o campo "Transp" (Transportador) permanece habilitado para inclusão de um novo romaneio.

### Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	GWN – Romaneios de Carga.
<b>Funções Envolvidas</b>	GFEA050 – Romaneios de Carga
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux