

- Home
- Específicos
- Flex
- Getting Started
- Java
- Processos Datasul
- Progress
- Tools
- Trilhas
- User
- Page Operations
- Browse Space

SDK - Software Development Kit - v.1.0

Como disparar eventos globais (GlobalEvent)?


Added by [Rafael Miranda Moller](#), last edited by [Rafael Miranda Moller](#) on Mai 24, 2011 ([view change](#))

Labels: [disparar](#), [globalevent](#), [metadados](#), [notificar](#), [eventos](#), [globais](#)

Para que um formulário Metadados possa notificar telas Flex ou Metadados é necessário que sejam seguidos os passos:


1) Mapear o evento global que deseja notificar:

Localizar o formulário que possui o evento que receberá a notificação para possuir o nome exato do evento que deverá ser disparado. Neste exemplo estaremos utilizando o formulário **TesteCFF** que possui o evento **my_event** associado.




2) Criar formulário com estrutura para notificação do evento:

Para notificação do evento é necessário que a estrutura de negócio da tela FreeForm ou CRUD FreeForm esteja implementada. Neste exemplo, o formulário utilizado é do tipo FreeForm. Onde o botão **btn1** em seu evento de **click** dispara o evento para notificação global.



Código ABLScript da implementação no formulário:

```
DISPATCH-EVENT("my_event", "valor específico").
```





3) Executar formulário com notificador e receptor rodando:

Para que a notificação do evento seja recebida é necessário que o formulário receptor esteja rodando quando o formulário notificador envie a mensagem. Abaixo a imagem apresenta o formulário **TesteFF** (notificador) disparando o evento global (GlobalEvent) **my_event** em que o formulário **TesteCFF** (receptor) está registrado. O código ABLScript para tela receptora apenas apresenta o nome do evento disparado, bem como o valor passado como parâmetro.

```
DEFINE VARIABLE eventType AS CHARACTER.
DEFINE VARIABLE eventValue AS CHARACTER.

eventType = GET-EVENT-TYPE().
eventValue = GET-EVENT-VALUE().

DISPLAY eventType.
DISPLAY eventValue.
```



Ver Também

Como cadastrar eventos globais (GlobalEvent) para notificação em telas Metadados?

[GET-EVENT-TYPE\(\)](#)

[GET-EVENT-VALUE\(\)](#)

[DISPATCH-EVENT\(eventType, eventValue\)](#)

Informações sobre este Documento

Versão	Estado	Compatibilidade	Criador	Criação	Último Revisor	Última Revisão
5		11.5.0	Rafael Miranda Moller	Mai 24, 2011 13:54	Rafael Miranda Moller	Mai 24, 2011 15:38



Your Rating:

Results:

0 rates

 [Add Comment](#)