

Credenciamento de veículos - API recintos

Tag/Atributo	Origem da informação	Detalhamento do Atributo
tipoOperacao	Ao incluir, editar ou excluir um credenciamento de veiculos.	Ao efetuar um cadastramento, edição ou inclusão de credenciamento de um veículo, o campo "tipoOperacao" é exibido como: I – Incluir - para indicar que uma inclusão foi realizada. R – Retificar - isso indica uma retificação, ou seja, uma atualização no registro foi realizada. E – Excluir - indica exclusão, ou seja, o registro do credenciamento de veiculos foi removido.
idEvento	Informação gerada automaticamente. Ao criar, editar ou excluir um credenciamento de veiculos.	Ao realizar o cadastramento, retificação ou exclusão do credenciamento de um veículo, um evento é gerado por meio da API dos recintos. O "idEvento" é automaticamente gerado e é o código primário sequencial da geração de eventos da API. Ele só pode ser visualizado por meio de uma consulta aos eventos gerados na API, no módulo de consulta.
datahoraOcorrencia	Informação gerada automaticamente. Ao criar, editar ou excluir um credenciamento de veiculos.	Data/horário e fuso horário quando ocorreu o evento de credenciamento de veiculos, ou seja corresponde ao dados geográficos do momento que aconteceu a ocorrência.
datahoraRegistro	Informação gerada automaticamente. Ao criar, editar ou excluir um credenciamento de veiculos.	Data/horário e fuso horário quando se registrou o evento de credenciamento de veiculos, ou seja corresponde ao dados geográficos da inclusão, alteração ou exclusão do registro.
cpfOperadorOcorrencia	Informação gerada automaticamente. Ao criar, editar ou excluir um credenciamento de veiculos.	O CPF da pessoa que estava conectada no sistema e registrou o evento de credenciamento de veiculos, ou seja, o CPF da pessoa que efetuou uma inclusão, alteração ou exclusão de credenciamento de veiculos.
cpfOperadorRegistro	Informação gerada automaticamente. Ao criar, editar ou excluir um credenciamento de veiculos.	O CPF da pessoa que estava conectada no sistema e registrou o evento de credenciamento de veiculos, ou seja, o CPF da pessoa que efetuou uma inclusão, alteração ou exclusão de credenciamento de veiculos.
protocoloEventoRetificadoOuExcluido	Informação gerada automaticamente. Ao editar ou excluir um credenciamento de veiculos.	Ao excluir ou editar um registro de credenciamento de veiculos é gerado automaticamente um código de protocolo, composto por 36 caracteres sendo números e letras, exemplo: 7b029dc7-5972-4417-9711-1c28668d43ac.
codigoRecinto	Informação gerada automaticamente. Ao criar, editar ou excluir um credenciamento de veiculos.	Código Siscomex do recinto onde ocorreu o evento a ser transmitido.
placa	Informação gerada no cadastro de veiculos, a partir da placa do veiculo que se está credenciando.	Este campo refere-se à placa do veículo para o qual o credenciamento será realizado. O cadastramento do veículo é o primeiro passo, seguido pelo credenciamento posteriormente. A placa do veículo pode ser inserida como nulo em caso de exclusão. Os tipos de veiculos incluem Cavalotratador, Truck, Automóvel, Semirreboque, Locomotiva e Vagão.
marca	Informação gerada no cadastro de veiculos, a partir da marca do veiculo que se está credenciando.	Corresponde a marca do veículo a ser credenciado, veículo que foi cadastrado anteriormente no cadastro de veiculos no modulo portaria.

modelo	Informação gerada no cadastro de veículos, a partir do modelo do veículo que se está credenciando.	Corresponde ao modelo do veículo a ser credenciado, veículo que foi cadastrado anteriormente no cadastro de veículos no módulo portaria.
ano	Informação gerada a partir do ano do veículo que se está credenciando.	Corresponde ao ano do veículo a ser credenciado, veículo que foi cadastrado anteriormente no cadastro de veículos no módulo portaria.
capacidadeTanqueCombustivel	Informação gerada no cadastro de veículos, com base na capacidade do tanque de combustível do veículo que está sendo credenciado.	Refere-se à capacidade do tanque de combustível do veículo a ser credenciado. Este valor é um número inteiro e corresponde ao veículo previamente cadastrado no módulo de portaria.
satelite	Informação gerada no cadastro de veículos, a partir da indicação se o veículo é monitorado via satélite.	Esta informação é registrada no cadastro de veículos no módulo portaria. Indica se um veículo está sendo monitorado via satélite. Se estiver sendo monitorado, a informação será "true"; caso contrário, será "false".
cnjResponsavel	Informação gerada no cadastro de veículos a partir do CNPJ do proprietário/responsável do veículo.	CNPJ da empresa proprietária ou responsável pelo veículo: Esta informação é registrada no cadastro de veículos no módulo de portaria.
cpfResponsavel	Informação gerada no cadastro de veículos a partir do CPF do proprietário/responsável do veículo.	CPF do proprietário ou responsável pelo veículo: Esta informação é registrada no cadastro de veículos no módulo de portaria.
dataInicioValidade	Informação preenchida no Credenciamento de veículos.	Refere-se à data de início do credenciamento de veículos, marcando o início da validade. Ao efetuar o cadastramento do credenciamento de veículo, o sistema gera automaticamente a data e hora atuais; no entanto, é possível editar essa informação.
dataFimValidade	Informação preenchida no Credenciamento de veículos.	Refere-se à data final de validade do credenciamento. Ao efetuar o cadastramento do veículo, o campo "validade término" permite informar a data e horário de expiração do credenciamento.
horaPrevistaEntrada	Informação preenchida no Credenciamento de veículos.	Refere-se à data e horário previstos para a entrada do veículo no recinto. Durante o processo de cadastramento do credenciamento do veículo, o campo "Previsão de entrada" possibilita informar a data e o horário estimado para a chegada. Entretanto, a API de recintos enviará apenas o horário e o fuso horário correspondentes.
horaPrevistaSaida	Informação preenchida no Credenciamento de veículos.	Refere-se à data e horário previstos para a saída do veículo do recinto. Durante o processo de cadastramento do credenciamento do veículo, o campo "Previsão de saída" possibilita informar a data e o horário estimado para a saída. No entanto, a API recintos enviará apenas o horário e o fuso horário correspondentes.

areas	Informação preenchida no Credenciamento de veículos.	O campo "Áreas de Acesso" é um campo livre no qual o usuário informará, se necessário, se o veículo credenciado terá permissão para acessar apenas algumas áreas específicas.
credenciamentoAtivo	Informação preenchida no Credenciamento de veículos.	Refere-se à indicação de se o credenciamento está ativo, representado por "true", ou inativo, representado por "false". Na tela de credenciamento de veículos, existe um checkbox denominado "Ativo". Se o checkbox estiver marcado, representa "true"; caso contrário, representa "false".
motivacao	Informação preenchida no Credenciamento de veículos.	Campo livre para o usuário informar a motivação do credenciamento de veículos no registro. Este campo permite que o usuário forneça uma descrição ou explicação sobre o propósito ou motivo do credenciamento do veículo.