



## Sumário

1. Dados Gerais .	2
2. Situação / Requisito .	2
3. Solução .	2
4. Demais Informações .	3
5. Assuntos Relacionados .	3



# DT PE WV084VPR - GERAÇÃO DE PONTO DE ENTRADA NA ROTINA WMSV084



## 1. Dados Gerais

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Protheus
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Protheus - WMS Protheus (SIGAWMS)
<b>Função:</b>	WMSV084 - Montagem de Unitizador (Coletor)
<b>País:</b>	Todos Países
<b>Ticket:</b>	-
<b>Requisito/Story/Issue: (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSMSP-12542

## 2. Situação / Requisito

Desenvolver um Ponto de Entrada na rotina WMSV084, para que seja executada nova validação na montagem do unitizador.

## 3. Solução

Efetuada a inclusão do Ponto de Entrada WV084VPR, na montagem do unitizador WMSV084, para que seja possível executar uma validação após a digitação dos dados de produto/lote e quantidade.

Informações adicionais podem ser obtidas no documento: DT PE WV084VPR - Validação do produto na montagem de unitizadores.



# DT PE WV084VPR - GERAÇÃO DE PONTO DE ENTRADA NA ROTINA WMSV084



## Exemplo de Utilização

<b>Pré-requisito</b>	<b>PARÂMETRO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ MV_WMSNEW = .T.</li></ul>
<b>Cenário</b>	<b>MATA103</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Inclua um novo documento de entrada para um armazém unitizado.</li></ul> <b>WMSV084</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Execute o processo de montagem de unitizador e valide se o Ponto de Entrada <b>WV084VPR</b> é acionado corretamente.</li></ul>

## 4. Demais Informações

### Tabelas Utilizadas

- DOS – Itens Unitizador

## 5. Assuntos Relacionados

### Ponto de Entrada

- [DT PE WV084VPR - Validação do produto na montagem de unitizadores](#)