



12887875 DLOGWMSMSP-13125 DT INCONSISTÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DO PONTO DE ENTRADA OSVCGADD (OMSFUN)



Sumário

1. Dados Gerais	2
2. Situação / Requisito	2
3. Solução	2
4. Demais Informações	3
5. Assuntos Relacionados	3



12887875 DLOGWMSMSP-13125 DT INCONSISTÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DO PONTO DE ENTRADA OSVCGADD (OMSXFUN)



1. Dados Gerais

Produto:	TOTVS OMS
Linha de Produto:	Linha Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS OMS - Gestão de Distribuição (SIGAOMS)
Função:	OMSXFUN.PRW
País:	Todos Países
Ticket:	12887875
Requisito/Story/Issue: (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSMSP-13125 DLOGWMSMSP-13184

2. Situação / Requisito

Ao utilizar o Ponto de Entrada **OSVCGADD (Visualização da Carga)**, que tem por objetivo incluir colunas na grade de Pedidos da visualização da Montagem de Carga, os valores não são apresentados ou são exibidos com conteúdo incorreto.

Além disso, somente o último campo específico é apresentado na opção **Outras Ações > Pesquisa**.

3. Solução

Na montagem da grade foram incluídas as colunas de **Peso e Cap. Volume**.

Também houve uma alteração para que seja efetuada a leitura dos campos do Ponto de Entrada após o último campo apresentado pelo produto padrão.

Além disso, houve ainda uma alteração para que na opção **Outra Ações > Pesquisa** sejam apresentados todos os campos específicos.

Informações adicionais podem ser obtidas no documento: [DT PE OSVCGADD - Incluir colunas dos itens da carga na visualização de carga.](#)



12887875 DLOGWMSMSP-13125 DT INCONSISTÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DO PONTO DE ENTRADA OSVCGADD (OMXFUN)



Exemplo de Utilização

Cenário – OMSA200	<ul style="list-style-type: none">○ Selecione uma montagem de carga e clique em Visualizar.○ Os campos Peso e Cap. Volume deverão ser apresentados.○ Se o Ponto de Entrada estiver compilado, os campos incluídos deverão ser exibidos. Além disso, os mesmos também deverão ser exibidos na opção Outras Ações > Pesquisa.
--------------------------	--

4. Demais Informações

Tabelas Utilizadas

- DAI - Itens da Carga

5. Assuntos Relacionados

Ponto de Entrada

- [DT PE OSVCGADD - Incluir colunas dos itens da carga na visualização de carga](#)