



# 13552946 DLOGWMSMSP-13566 DT EXECAUTO NÃO ACATA RETORNO DO PE OM200K (OMSA200)



## Sumário

1. Dados Gerais . . . . .	2
2. Situação / Requisito . . . . .	2
3. Solução . . . . .	2
4. Demais Informações . . . . .	3
5. Assuntos Relacionados . . . . .	3



# 13552946 DLOGWMSMSP-13566 DT EXECAUTO NÃO ACATA RETORNO DO PE OM2000K (OMSA200)



## 1. Dados Gerais

<b>Produto:</b>	TOTVS OMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Protheus
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS OMS - Gestão de Distribuição (SIGAOMS)
<b>Função:</b>	OMSA200 – Montagem de Carga
<b>País:</b>	Todos Países
<b>Ticket:</b>	13552946
<b>Requisito/Story/Issue: (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSMSP-13566

## 2. Situação / Requisito

Na execução automática da rotina OMSA200 (Montagem de Carga), estando o Ponto de Entrada **OM2000K** ativo e retornando **Falso** (indicando inconsistência), o retorno do processamento não está indicando que houve essa inconsistência.

## 3. Solução

Efetuada alteração para que o retorno do Ponto de Entrada **OM2000K** seja enviado à rotina chamadora da execução automática da rotina OMSA200 (Montagem de Carga).

### Exemplo de Utilização

<b>Cenário</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inclua o Ponto de Entrada <b>OM2000K</b>, de forma que exista uma regra para não permitir inclusão de montagem de carga.</li><li>• Desenvolva a rotina para execução automática da rotina <b>OMSA200 (Montagem de Carga)</b>.</li><li>• Na rotina <b>MATA410</b>, inclua dois Pedidos - no primeiro será possível incluir carga e no segundo não será possível.</li><li>• Execute a rotina que fará a geração das montagens de carga, uma para cada Pedido.</li><li>• A primeira deve gerar a montagem de carga e a segunda não deve gerar, além de exibir a mensagem de inconsistência.</li></ul>
----------------	--



# 13552946 DLOGWMSMSP-13566 DT EXECAUTO NÃO ACATA RETORNO DO PE OM200OK (OMSA200)



## 4. Demais Informações

Não se aplica.

## 5. Assuntos Relacionados

### Documento de Referência

- [Montagem de Carga \(OMSA200 - SIGAOMS\)](#)

### Ponto de Entrada

- [DT PE OM200OK - Geração de carga](#)