

## Descrição de Campos da Tela de Parâmetros

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5	<b>Chamado</b>	: TEGFC0
<b>Data da criação</b>	: 18/01/2011	<b>Data da revisão</b>	: 23/04/12
<b>País(es)</b>	: Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

### **Importante**

Foram efetuadas melhorias para apresentar corretamente a descrição e o título de alguns campos da tela de Parâmetros.

## Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### **Importante**

Antes de executar o compatibilizador U\_GFE11508 é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto na qual será executado o compatibilizador (diretório "\PROTHEUS11\_DATA\DATA") e dos dicionários de dados "SXs" (diretório "\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM").
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.



### **Atenção**

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digitar U\_GFE11508 no campo Programa Inicial, ou utilizar o programa U\_GFEUMAN que apresenta os compatibilizadores disponíveis, então selecionar o U\_GFE11508.

### **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 28/12/2011.

2. Acionar OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecionar o programa U\_GFE11508().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Acionar Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Acionar **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Acionar **OK** para encerrar o processamento.

1 Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

- **MV\_MOTCAN:**

<b>X6_DESCRIC</b>	Indica se o motivo para o cancelamento do agendamento deve ser obrigatoriamente informado. 1 = Obrigatorio; 2 = Opcional.
-------------------	--

- **MV\_TPGERA:**

<b>X6_DESCRIC</b>	Indica o tipo de geração dos movimentos contábeis. 1 = Automática; 2 = Sob Demanda.
-------------------	--

- **MV\_ISSBAPI:**

<b>X6_DESCRIC</b>	Indica se o valor calculado de ISS será adicionado na base de cálculo do PIS/COFINS. 1 = Manter; 2 = Retirar.
-------------------	--

- **MV\_CALDEV:**

<b>X6_DESCRIC</b>	Indica se é permitido alterar o valor de frete de cálculo de devolução. 1 = Permite Alterar; 2 = Não Permite.
-------------------	--

- **MV\_CALREN:**

<b>X6_DESCRIC</b>	Indica se é permitido alterar o valor do frete do cálculo de reentrega. 1 = Permite Alterar; 2 = Não Permite.
-------------------	--

- **MV\_CALSER:**

<b>X6_DESCRIC</b>	Indica se é permitido alterar o valor do frete do cálculo de serviço. 1 = Permite Alterar; 2 = Não Permite.
-------------------	--

- **MV\_TIPREG:**

<b>X6_DESCRIC</b>	1 = Regionalização de Terceiros: a região é definida pelo Transportador. 2 = Regionalização Própria: a região é definida pelo Embarcador.
-------------------	--

- **MV\_PFENTR:**

**X6\_DESCRIC**

Considera apenas pré-faturas com documentos de carga entregues.  
1 = Obrigatório; 2 = Opcional.

- **MV\_OBNENT:**

**X6\_DESCRIC**

Cálculos de Fretes Normais (de Entrega).  
1 = Obrigatório; 2 = Opcional.

- **MV\_OBCOMP:**

**X6\_DESCRIC**

Cálculos de Fretes Complementares.  
1 = Obrigatório; 2 = Opcional.

- **MV\_OBREEN:**

**X6\_DESCRIC**

Cálculos de Fretes de Reentrega.  
1 = Obrigatório; 2 = Opcional.

- **MV\_OBDEV:**

**X6\_DESCRIC**

Cálculos de Fretes de Devolução.  
1 = Obrigatório; 2 = Opcional.

- **MV\_OBSERV:**

**X6\_DESCRIC**

Cálculos de Fretes de Serviço.  
1 = Obrigatório; 2 = Opcional.

- **MV\_DCOUT:**

**X6\_DESCRIC**

Os dados gerais do documento de frete devem ser considerados na conferência.  
1 = Sim; 2 = Não.

- **MV\_DCABE:**

**X6\_DESCRIC**

Os valores detalhados do documento de frete devem ser considerados na conferência.  
1 = Sim; 2 = Não.

- **MV\_DCTOT:**

**X6\_DESCRIC**

Os valores totais do documento de frete devem ser considerados na conferência.  
1 = Sim; 2 = Não.

- **MV\_DCNEG:**

**X6\_DESCRIC**

Os valores dos documentos de frete menores calculados pelo sistema não serão considerados como divergência na conferência.  
1 = Sim; 2 = Não.

- **MV\_CFCONPG:**

**X6\_DESCRIC**

A data de vencimento é um critério a ser considerado na conferência de faturas.  
1 = Sim; 2 = Não.

- **MV\_CFAGRUP:**

**X6\_DESCRIC**

O agrupamento dos documentos de frete será considerado na conferência de faturas.  
1 = Sim; 2 = Não.

- **MV\_CFVLFAT:**

**X6\_DESCRIC**

O valor da fatura será considerado na conferência da fatura.  
1 = Sim; 2 = Não.

- **MV\_DEDINS:**

**X6\_DESCRIC**

Indica se o INSS, parte autônomo, será descontado da base de cálculo do IRRF.  
1 = Descontar; 2 = Manter.

- **MV\_DEDSES:**

**X6\_DESCRIC**

Indica se o SEST/SENAT será descontado da base de cálculo do IRRF.  
1 = Descontar; 2 = Manter.

- **MV\_CADERP:**

**X6\_DESCRIC**

Informar a origem dos cadastros.  
1 = ERP; 2 = SIGAGFE.

- **MV\_CADOMS:**

**X6\_DESCRIC**

Cadastros de Veículo, Tipo de Veículo e Motorista pelo SIGAOMS.  
1 = Sim; 2 = Não.

- **MV\_CADFRO:**

**X6\_DESCRIC**

Informar se integra GFE com Frotas.  
1 = Manutenção Frotas; 2 = SIGAGFE.

## Procedimento para Utilização

- 1 – Acessar o programa Cadastro de Parâmetros em Atualizações > Cadastros > Parâmetros > Parâmetros Módulo.
- 2 – Posicionar o cursor do mouse sobre qualquer campo e verificar que a descrição é apresentada corretamente. Além disso, verificar que os títulos estão modificados, o que facilita o entendimento.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	SX6 – Parâmetros
<b>Rotinas Envolvidas</b>	GFEX000 – Parâmetros Frete Embarcador
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux
<b>Número do Plano</b>	00000035011/2011