



DT PE OMSTOL01 - TOTVS OMS x TOL - GERAÇÃO DE PUNTO DE ENTRADA NO RECEBIMENTO DA VIAGEM DO TOL



Sumário

1. Dados Gerais	2
2. Situação / Requisito	2
3. Solução	2
4. Demais Informações	3
5. Assuntos Relacionados	3



DT PE OMSTOL01 - TOTVS OMS x TOL - GERAÇÃO DE PONTO DE ENTRADA NO RECEBIMENTO DA VIAGEM DO TOL



1. Dados Gerais

Produto:	TOTVS OMS
Linha de Produto:	Linha Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS OMS - Gestão de Distribuição (SIGAOMS)
Função:	TMSXWS.PRW
País:	Todos Países
Ticket:	14791141
Requisito/Story/Issue: (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSMSP-14378

2. Situação / Requisito

Necessidade de um Ponto de Entrada na liberação da viagem do TOTVS Otimização Logística (TOL), para ser utilizado como simulação de integração.

3. Solução

O Ponto de Entrada **OMSTOL01** deve ser inserido no TOL, na função que recebe o XML para o processamento da geração/liberação da viagem.

Se este Ponto de Entrada retornar **True**, o processamento seguirá diretamente para a resposta para o TOL com **"S"**.

Caso este Ponto de Entrada retorne **False**, o processamento do XML seguirá o processamento da geração/liberação da viagem no TOTVS Otimização Logística (TOL).

Informações adicionais podem ser obtidas no Ponto de Entrada: [OMSTOL01 - Permite interromper a inclusão/alteração de registros das tabelas relacionadas ao processo de liberação de viagens pelo TOTVS Otimização Logística.](#)



DT PE OMSTOL01 - TOTVS OMS x TOL - GERAÇÃO DE PUNTO DE ENTRADA NO RECEBIMENTO DA VIAGEM DO TOL



Exemplo de Utilização

Cenário	<ul style="list-style-type: none">Libere uma viagem no TOL.
----------------	---

4. Demais Informações

Não se aplica.

5. Assuntos Relacionados

Documento de Integração

- [Integração TOTVS OMS x TOTVS Otimização Logística \(Planejamento\)](#)

Ponto de Entrada

- [DT PE OMSTOL01 - Permite interromper a inclusão/alteração de registros das tabelas relacionadas ao processo de liberação de viagens pelo TOTVS Otimização Logística](#)