



Relatório de Ocupação de Veículos por Romaneio

| | | | |
|------------------------|--|--------------------------|------------|
| Produto | : Microsiga Protheus GFE, Gestão de Frete Embarcador versão 11.8 | Chamado | : THOD06 |
| Data da criação | : 16/07/2013 | Data da revisão | : 22/07/13 |
| País(es) | : Todos | Banco(s) de Dados | : Todos |

! Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **U_GFE11I11**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementado novo relatório, Ocupação de Veículos por Romaneio (GFER150), o qual mostra o aproveitamento da capacidade dos veículos em peso e volume dos Romaneios.

Será disponibilizado pelo menu em: Relatórios > Expedição/Recebim > Ocup Veic Romaneio.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

! Importante

Antes de executar o compatibilizador **U_GFE11I11** é imprescindível:

- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM”).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

 **Atenção**

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!



1. Em **Microsiga Protheus TOTVS Smart Client** (se versão 10) ou **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite **U_GFE11111** no campo Programa Inicial.

! *Importante*

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 27/05/2013.

2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa **U_GFE11111**
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação de **Perguntas** no arquivo **SX1 – Cadastro de Perguntas**:

| | |
|-----------------|-----------|
| Pergunte | GFER150 |
| Nome | Filial de |
| Grupo | GFER150 |
| Ordem | 1 |
| Tipo | C |
| Tamanho | 12 |



| | |
|-----------------|------------|
| Pergunte | GFER150 |
| Nome | Filial até |
| Grupo | GFER150 |
| Ordem | 2 |
| Tipo | C |
| Tamanho | 12 |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Pergunte | GFER150 |
| Nome | Data Criação de |
| Grupo | GFER150 |
| Ordem | 3 |
| Tipo | D |
| Tamanho | 8 |

| | |
|-----------------|------------------|
| Pergunte | GFER150 |
| Nome | Data Criação até |
| Grupo | GFER150 |
| Ordem | 4 |
| Tipo | D |
| Tamanho | 8 |



| | |
|-----------------|-------------------|
| Pergunte | GFER150 |
| Nome | Data Liberação de |
| Grupo | GFER150 |
| Ordem | 5 |
| Tipo | D |
| Tamanho | 8 |

| | |
|-----------------|--------------------|
| Pergunte | GFER150 |
| Nome | Data Liberação até |
| Grupo | GFER150 |
| Ordem | 6 |
| Tipo | D |
| Tamanho | 8 |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Pergunte | GFER150 |
| Nome | Transp. Roman. de |
| Grupo | GFER150 |
| Ordem | 7 |
| Tipo | C |
| Tamanho | 14 |

| | |
|-----------------|--------------------|
| Pergunte | GFER150 |
| Nome | Transp. Roman. até |
| Grupo | GFER150 |
| Ordem | 8 |
| Tipo | C |
| Tamanho | 14 |



| | |
|-----------------|--------------------|
| Pergunte | GFER150 |
| Nome | Tipo Transp. Roman |
| Grupo | GFER150 |
| Ordem | 9 |
| Tipo | C |
| Tamanho | 1 |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Pergunte | GFER150 |
| Nome | Tipo Veículo de |
| Grupo | GFER150 |
| Ordem | 10 |
| Tipo | C |
| Tamanho | 10 |

| | |
|-----------------|------------------|
| Pergunte | GFER150 |
| Nome | Tipo Veículo até |
| Grupo | GFER150 |
| Ordem | 11 |
| Tipo | C |
| Tamanho | 10 |

| | |
|-----------------|------------------|
| Pergunte | GFER150 |
| Nome | Tipo Operação de |
| Grupo | GFER150 |
| Ordem | 12 |
| Tipo | C |
| Tamanho | 10 |



| | |
|-----------------|-------------------|
| Pergunte | GFER150 |
| Nome | Tipo Operação até |
| Grupo | GFER150 |
| Ordem | 13 |
| Tipo | C |
| Tamanho | 10 |

| | |
|-----------------|--------------------|
| Pergunte | GFER150 |
| Nome | Class Frete Rom de |
| Grupo | GFER150 |
| Ordem | 14 |
| Tipo | C |
| Tamanho | 4 |

| | |
|-----------------|---------------------|
| Pergunte | GFER150 |
| Nome | Class Frete Rom até |
| Grupo | GFER150 |
| Ordem | 15 |
| Tipo | C |
| Tamanho | 4 |



Procedimentos para Utilização

Sequência única - Ocupação de Veículos por Romaneio

1. No **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse **Relatórios > Expedição/Receim > Ocup Veic Romaneio**;
2. No menu de **Ações Relacionadas**, clique em **Parâmetros**;
3. Informe os parâmetros para execução do relatório e clique em **OK**;

Notas

Nos parâmetros **Transp. Roman. De**, **Transp. Roman. Ate**, **Class Frete de** e **Class Frete ate**, consideram somente as informações referentes ao Romaneio.

4. Clique no botão **Imprimir**
5. Informe o tipo de impressão desejado e clique em **Confirmar** para gerar o relatório

Informações Técnicas

| | |
|------------------------------|--|
| Tabelas Utilizadas | GWU – Trechos do Itinerário GU3 – Emitentes de Transporte GW1 – Documentos de Carga GW8 – Itens do Documento de Carga GU8 – Veículos GV3 – Tipos de Veículo GWN – Romaneios de Carga GUU – Motoristas e Ajudantes |
| Rotinas Envolvidas | GFER150 - Relatório de Ocupação de Veículos por Romaneio |
| Sistemas Operacionais | Windows/Linux |