



**Como configurar layout MILE  
para a rotina WMSA250  
(zonas alternativas)**

**TOTVS Logística WMS –  
Linha Protheus**

**07/12/2022**





# COMO CONFIGURAR LAYOUT MILE PARA A ROTINA WMSA250 (ZONAS ALTERNATIVAS)



## 1. Visão geral

- Para realizar a importação de arquivos MILE ([MILE - Model Integrator Layout Engine](#)) na rotina **WMSA250 (Zonas Alternativas)** é necessário ter a versão mínima de **07/12/2022 - 16:32:13** e a configuração do *layout* conforme imagens abaixo:

**Manutenção Layouts MILE - VISUALIZAR**

**Formatação do Arquivo**

**Canais**

- Canal CADEBAL00
- Canal T010

**Detalhes do Canal**

Canal: CADEBAL00

Descrição: CADEBAL00

D. Salto: WPL0000

Ocorrência: 1 - Única

Pos. Decuplo:

**Salidas**

- BASETEC
- BASETEC
- Canal CADEBAL00

**Campos**

Seq.	Canal	Descrição	Tip.	Origem/Dado	Formato
01	DOH_C00000	CODIGO DO PRODUTO	Caracter	0002	
02	DOH_C00200	CODIGO DA ZONA	Caracter	0003	

**Manutenção Layouts MILE - VISUALIZAR**

**Formatação do Arquivo**

Apêndice TXT: 2 - Separador

Separador: -#Ponto-virgula

Formato Data: 1 - dd/mm/aa

Separador Decimal: 1 - Ponto

Separador Inteiro: 2 - Não

Separador MultCanal: 1 - Sim

Separador Final: 2 - Não

**Tratamentos e Validações**

Má. Precisão:      Má. Precisão:      Tráf. Destino:      Valid. Operação:

**Canais**

- Canal CADEBAL00
- Canal T010

**Detalhes do Canal**

Canal: PTNS

Descrição: PTNS

D. Salto: W000000

Ocorrência: N - Várias

Pos. Decuplo:

**Salidas**


- BASETEC
- BASETEC
- Canal CADEBAL00

**Campos**


Seq.	Canal	Descrição	Tip.	Origem/Dado	Formato
01	DOH_C00200	CODIGO DA ZONA	Caracter	0002	
02	DOH_C00000	ORDEM W000000Z ANUALIZACAO	Caracter	0003	



# COMO CONFIGURAR LAYOUT MILE PARA A ROTINA WMSA250 (ZONAS ALTERNATIVAS)



- As linhas de **CABECALHO** e **ITENS** devem ser informadas dentro do arquivo MILE, conforme *layout*.



- Layout* em PDF para consulta: [cfgr600.pdf](#)
- Layout* para importação: [prdmvc.xml](#)



# COMO CONFIGURAR LAYOUT MILE PARA A ROTINA WMSA250 (ZONAS ALTERNATIVAS)



## 2. Procedimentos para utilização

### Para Execução Via SIGACFG

1. Acesse **Ambiente > Aceleradores > Mile > Layouts**.
2. Na tela **Manutenção Layouts MILE**, clique em **Outras Ações > Proc .txt**.
3. Selecione o arquivo e clique em **Confirmar**

### Para Execução Via WMSA250

1. Acesse **Atualizações > Cadastro > Wms > Zonas Alternativas**.
2. Na tela **Produto x Zona**, clique em **Outras Ações > Outros > Importar**.
3. Selecione o arquivo e clique em **Confirmar**.

## 3. Informações técnicas

- **Versão Mínima da Rotina WMSA250 - 07/12/2022.**

## 4. Assuntos relacionados

### Documento de Referência

- [Zonas Alternativas \(WMSA250 - SIGAWMS\)](#)