

Exclusão de Campos – Visão Gerencial

Produto	:	Microsiga Protheus® Contabilidade Gerencial versão 11			
Chamado	:	TSFOET	Data da publicação	:	12/06/15
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	TOTVS DBAccess®

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **U_UPDCTB**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Realizada exclusão dos campos **CTS_PICTUR**, **CTS_TPVALO** da tabela **CTS – Visões Gerenciais** e **CVF_PICTUR**, **CVF_TPVALO** da tabela **CVF – Estrutura da Visão** pois os mesmos foram descontinuados do sistema.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **U_UPDCTB** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\\PROTHEUS11_DATA\\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **\\PROTHEUS11_DATA\\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client**, digite **U_UPDCTB** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **27/05/2014**.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Exclusão de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela CTS – Visões Gerenciais:

Campo	CTS_PICTUR
Tipo	C
Tamanho	45
Decimal	0
Título	Pic Ent Ger
Descrição	Picture Ent. Gerencial
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Informar a Picture que será utilizada na impressão do valor de entidade gerencial. Exemplo: @E 999.999.999,99

Campo	CTS_TPVALO
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Sim. VI.
Descrição	Sim. VI.
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	<p>Define qual símbolo será impresso nos relatórios para valores negativos da entidade gerencial nos relatórios contábeis.</p> <p>S - Imprime sinais</p> <p>P - Imprime parênteses para valores negativos</p> <p>D - Default, imprime D ou C, Débito ou Crédito</p> <p>C - Só imprime C (o D não é impresso)</p> <p>N - Imprime saldo com sinal (-) se o saldo for credor.</p>

- Tabela CVF – Estrutura da Visão:

Campo	CVF_PICTUR
Tipo	C
Tamanho	45
Decimal	0
Título	Pic Ent Ger
Descrição	Picture Ent. Gerencial
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	<p>Informar a Picture que será utilizada na impressão do valor de entidade gerencial. Exemplo: @E 999.999.999,99</p>

Campo	CVF_TPVALO
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Sim. VI.
Descrição	Sim. VI.
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	<p>Define qual símbolo será impresso nos relatórios para valores negativos da entidade gerencial nos relatórios contábeis.</p> <p>S - Imprime sinais;</p> <p>P - Imprime parênteses para valores negativos;</p> <p>D - Default, imprime D ou C, Débito ou Crédito;</p> <p>C - Só imprime C (o D não é impresso);</p> <p>N - Imprime saldo com sinal (-) se o saldo for credor, formar a Picture que será utilizada na impressão do valor de entidade gerencial.</p> <p>Exemplo: @E 999.999.999,99</p>

Procedimento para Utilização

Não se aplica

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	<p>CTS – Visões Gerenciais</p> <p>CVF – Estrutura da Visão</p>
Rotinas Envolvidas	<p>CTBA161 – Cadastro Visão Gerencial</p> <p>CTBS001 – Central Escrituração</p>
Sistemas Operacionais	Windows@/Linux@