



# 17668438 DLOGWMSMSP-15495 DT NUMERAÇÃO TRUNCADA NO COLETOR QUANDO CÓDIGO DE UNITIZADOR É MAIOR QUE 19



## 1. Dados Gerais

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Protheus
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Protheus - WMS Protheus (SIGAWMS)
<b>Função:</b>	Montagem Unitizador (Coletor) - WMSV084 Convocação WMS - WMSV085 Separação Via Coletor - WMSV030
<b>País:</b>	Todos Países
<b>Ticket:</b>	17668438
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSMSP-15495

## 2. Situação / Requisito

Nos processos onde é utilizado o código de unitizador maior que 19, a numeração é apresentada truncada no coletor de dados.

## 3. Solução

Efetuada alteração nas telas de endereçamento e separação para que o unitizador a ser coletado seja apresentado, sendo que, quando o mesmo for maior que 19 caracteres os dados sejam quebrados em mais de uma linha para mostrar no coletor de dados.

Alterada ainda a tela de montagem de unitizador no coletor de dados, onde foi incluída uma nova tecla de função para mostrar o unitizador completo, quando este possui mais de 19 caracteres.



# 17668438 DLOGWMSMSP-15495 DT NUMERAÇÃO TRUNCADA NO COLETOR QUANDO CÓDIGO DE UNITIZADOR É MAIOR QUE 19



## Exemplo de Utilização

<b>Pré-requisito</b>	<b>PARÂMETRO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ MV_WMSNEW = .T.</li></ul>
<b>Cenário 1</b>	<b>SIGACFG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Altere o grupo de campos 127, referente ao código do unitizador para o tamanho máximo 40, ou maior que 19.</li></ul> <b>SIGACFG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Altere o valor inicial do campo MV_WMSIDUN para o tamanho correto.</li></ul> <b>MATA010</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Deve haver um produto com controle WMS para o processo.</li></ul> <b>MATA103</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Inclua um documento de entrada para o produto em um local de estoque unitizado.</li></ul> <b>WMSA110</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Gere a etiqueta do unitizador.</li></ul> <b>WMSV084</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Monte um unitizador.</li><li>○ Na tela na qual é informado o produto que fez parte do unitizador, pressione <b>CTRL A</b> e verifique se foi disponibilizada a tecla de função <b>CTRL O</b>, para visualizar o unitizador completo.</li><li>○ Selecione a tecla e retorne para a tela inicial, finalizando a montagem e gerando a ordem de serviço de endereçamento.</li></ul> <b>WMSA150</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Execute o serviço de endereçamento.</li></ul> <b>WMSV001</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Efetue o endereçamento.</li><li>○ Verifique se ao solicitar para que pegue o unitizador seja apresentado o unitizador completo.</li></ul>



# 17668438 DLOGWMSMSP-15495 DT NUMERAÇÃO TRUNCADA NO COLETOR QUANDO CÓDIGO DE UNITIZADOR É MAIOR QUE 19



## 4. Demais Informações

### Tabelas Utilizadas

- D12 – Movimentos WMS

## 5. Assuntos Relacionados

- Não se aplica.