




# TOTVS YMS – OPERADOR – 2. COMO CRIAR NOVAS ROTAS




## 01. VISÃO GERAL

Ao acessar o **YMS**, clique no segundo ícone do menu lateral, **Configurador (Config.)**.



Na tela **Configurador YMS**, você pode realizar todos os cadastros necessários para o seu gerenciamento de pátio.

Para isso, clique no segundo *card*, **Rotas**.





## TOTVS YMS – OPERADOR – 2. COMO CRIAR NOVAS ROTAS



Em **Rotas**, você pode criar, ativar/inativar, editar, ou ainda, visualizar as informações de uma rota. A tabela exibe as informações de **descrição, tipo do processo, pontos de controle e situação**.

Descrição	Tipo do processo	Pontos de controle	Situação
Avaria (Mogiana)	Carga	3	ATIVO
Descarga Operacional	Descarga	5	ATIVO
Descarga Intermediária	Descarga	5	ATIVO
Rota Visitantes	Descarga	5	ATIVO
Descarga Ventiladores	Descarga	5	ATIVO
DESCARGA DE VIDRO	Descarga	5	ATIVO
nome	Carga	3	INATIVO
Processo Serviço	Descarga	4	ATIVO
Descarga Pneu	Descarga	5	ATIVO
Descarga Arroz	Descarga	5	ATIVO

Os **cards** são clicáveis e servem como um filtro rápido.

Descrição	Tipo do processo	Pontos de controle	Situação
Avaria (Mogiana)	Carga	3	ATIVO
Descarga Operacional	Descarga	5	ATIVO
Descarga Intermediária	Descarga	5	ATIVO
Rota Visitantes	Descarga	5	ATIVO
Descarga Ventiladores	Descarga	5	ATIVO
DESCARGA DE VIDRO	Descarga	5	ATIVO
nome	Carga	3	INATIVO
Processo Serviço	Descarga	4	ATIVO
Descarga Pneu	Descarga	5	ATIVO
Descarga Arroz	Descarga	5	ATIVO



## TOTVS YMS – OPERADOR – 2. COMO CRIAR NOVAS ROTAS



Para criar uma nova rota, clique em **+ Nova rota**.

Descrição	Tipo do processo	Pontos de controle	Situação
*** Avaria (Mogiana)	Carga	3	ATIVO
*** Descarga Operacional	Descarga	5	ATIVO
*** Descarga Intermediária	Descarga	5	ATIVO
*** Rota Visitantes	Descarga	5	ATIVO
*** Descarga Ventiladores	Descarga	5	ATIVO
*** DESCARGA DE VIDRO	Descarga	5	ATIVO
*** nome	Carga	3	INATIVO
*** Processo Serviço	Descarga	4	ATIVO
*** Descarga Pneu	Descarga	5	ATIVO
*** Descarga Arroz	Descarga	5	ATIVO

Então, uma nova tela será exibida no lado direito, para que você preencha as informações da nova rota em duas etapas.

Na primeira, **Identificação da rota**, deve ser informado um **nome**, o **tipo do processo** (carga, descarga ou serviço) e, caso queira, associar com um processo rodoviário cadastrado no **TOTVS Agendamento**.

**Nome da rota**  
O campo precisa ter entre 3 a 100 caracteres  
CARGA DE MADEIRA

**Tipo do processo**  
 Carga  Descarga  Serviço

**Processos rodoviários**  
Cadastrados no TOTVS Logística Agendamento  
Associar aos processos rodoviários do agendamento



## TOTVS YMS – OPERADOR – 2. COMO CRIAR NOVAS ROTAS



Na segunda etapa, **Pontos de controle**, já existem dois pontos adicionados por padrão: um de **entrada** e outro de **saída**.

É possível adicionar mais pontos de controle clicando em **Selecionar o ponto de controle** e, em seguida, em **+ Adicionar**.

The screenshot displays the 'Nova rota' configuration window. On the left, a table lists various routes with their descriptions and the number of control points. The right side shows a visual representation of the route with two control points. Below this, there are two control point configurations. The first configuration has a dropdown menu set to 'Portaria | Portaria' and a radio button for 'Liberação de saída'. The second configuration also has a dropdown set to 'Portaria | Portaria' and a checked radio button for 'Liberação de saída'. A yellow box highlights the 'Selecionar o ponto de controle' dropdown and the '+ Adicionar' button at the top of the control point list.

Além disso, também é possível definir qual é a liberação de saída e adicionar um *checklist* ao ponto de controle.

This screenshot is similar to the previous one, showing the 'Nova rota' configuration window. In this view, the second control point configuration has the 'Liberação de saída' radio button selected. A yellow box highlights the 'Adicionar Checklist' button next to the selected radio button.

Os dois pontos de controle que vêm por padrão não podem ser movidos, sempre serão de **entrada** e **saída**. Outros pontos de controle adicionados à rota podem ser movidos entre si.



## TOTVS YMS – OPERADOR – 2. COMO CRIAR NOVAS ROTAS



Para isso, basta clicar no ponto que deseja mover e arrastar para cima ou para baixo.

The screenshot shows the 'Minhas rotas' page with a summary of 12 Active, 1 Inactive, 3 Load, and 9 Discharge routes. Below is a table of routes:

Descrição	Tipo de processo	Pontos de controle
*** Avaria (Mogiana)	Carga	3
*** Descarga Operacional	Descarga	5
*** Descarga intermediária	Descarga	5
*** Rota Visitantes	Descarga	5
*** Descarga Ventiladores	Descarga	5
*** DESCARGA DE VIDRO	Descarga	5
*** nome	Carga	3
*** Processo Serviço	Descarga	4
*** Descarga Pneu	Descarga	5
*** Descarga Arroz	Descarga	5

The 'Nova rota' modal displays a sequence of control points (01 to 04) with dropdown menus and 'Adicionar Checklist' buttons. The dropdowns are: 01: Portaria | Portaria; 02: Balança | Balança; 03: Pátio | Intermediário; 04: Portaria | Portaria. The 'Liberação de saída' radio button is selected for point 04.

Caso um ponto de controle já tenha um **checklist** integrado, ele será exibido na tela.

Se não houver e você quiser adicionar, basta clicar em **Adicionar checklist**.


This screenshot is identical to the previous one, but with yellow boxes highlighting the 'Adicionar Checklist' buttons for each of the four control points (01, 02, 03, and 04) in the 'Nova rota' modal.




## TOTVS YMS – OPERADOR – 2. COMO CRIAR NOVAS ROTAS



Então, uma nova tela aparecerá e você deve selecionar o **Roteiro**, a **Localidade** e o **Executor**.



Ao finalizar, clique em **Salvar**.





# TOTVS YMS – OPERADOR –

## 2. COMO CRIAR NOVAS ROTAS



Assim que inclusão do *checklist* for salva, os detalhes serão exibidos na tela **Nova rota**.

The screenshot shows the 'Nova rota' configuration interface. On the left, a table lists existing routes. On the right, the configuration for a new route is shown, including a flow diagram and a checklist for each control point. The checklist for the second control point is highlighted in yellow.

Descrição	Tipo do processo	Pontos de controle
*** Avaria (Mogiana)	Carga	3
*** Descarga Operacional	Descarga	5
*** Descarga Intermediária	Descarga	5
*** Rota Visitantes	Descarga	5
*** Descarga Ventiladores	Descarga	5
*** DESCARGA DE VIDRO	Descarga	5
*** nome	Carga	3
*** Processo Serviço	Descarga	4
*** Descarga Pneu	Descarga	5
*** Descarga Amoz	Descarga	5

Ao finalizar o preenchimento dos pontos de controle, clique em **Salvar**.

The screenshot shows the 'Nova rota' configuration interface, similar to the previous one, but with the 'Salvar' button highlighted in yellow, indicating the final step of the process.



## TOTVS YMS – OPERADOR – 2. COMO CRIAR NOVAS ROTAS



Ao criar a nova rota, ela será exibida na tela **Minhas rotas**, com a situação **Inativo**.

Minhas rotas

12 Ativo, 1 Inativo, 3 Carga, 9 Descarga, 1 Serviço

Rotas

Filtrando por: Descrição carga de madeira

Descrição	Tipo do processo	Pontos de controle	Situação
CARGA DE MADEIRA	Carga	4	INATIVO

1 DE 3 RESULTADOS

Carregar mais 10 resultados

EXIBIR 10 RESULTADOS POR VEZ

Para alterar a sua situação, clique no menu de **3 pontinhos** e selecione **Ativar**.

Minhas rotas

12 Ativo, 1 Inativo, 3 Carga, 9 Descarga, 1 Serviço

Rotas

Filtrando por: Descrição carga de madeira

Descrição	Tipo do processo	Pontos de controle	Situação
CARGA DE MADEIRA	Carga	4	INATIVO

1 DE 3 RESULTADOS

Carregar mais 10 resultados

EXIBIR 10 RESULTADOS POR VEZ

Ativar, Editar

No mesmo menu também é possível clicar no item **Editar**, que abrirá a mesma tela de criação, para que você ajuste os itens que desejar.





# TOTVS YMS – OPERADOR – 2. COMO CRIAR NOVAS ROTAS



Minhas rotas

12 Ativo | 1 Inativo | 3 Carga | 9 Descarga | 1 Serviço

Rotas

Filtrando por: Descrição: carga de madeira

+ Nova rota

Descrição	Tipo do processo	Pontos de controle	Situação
CARGA DE MADEIRA	Carga	4	INATIVO

Carregar mais 10 resultados

EXIBIR 10 RESULTADOS POR VEZ