

## Grupo de Campos Código de Emitentes

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5	<b>Chamado</b>	: TEGEW3
<b>Data da criação</b>	: 29/12/2011	<b>Data da revisão</b>	: 27/04/12
<b>País(es)</b>	: Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

### **Importante**

Melhoria para incluir no grupo de campos “Código de Emitente” os campos de emitentes das “perguntas”.

## PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

### **Importante**

- Antes de executar o compatibilizador U\_GFE11506 é imprescindível:
- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11\_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados “SXs” (diretório “\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM”).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.

### **Atenção**

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a **empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é**

- necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
  - iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  - v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
  - vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
  - vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite U\_GFE11506 no campo Programa Inicial, ou utilize o programa U\_GFEUMAN que mostra os compatibilizadores disponíveis, então selecione o U\_GFE11506.

### **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 28/12/2011.

2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U\_GFE11506().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

## 1. Alteração de consulta padrão no arquivo SX1 – Consulta Padrão:

## • Grupo GFEA050:

## ▪ Destinatário De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

## ▪ Destinatário Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

## • Grupo GFEA055:

## ▪ Transportador De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

## ▪ Transportador Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

## • Grupo GFEA056:

## ▪ Transportador De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

## ▪ Transportador Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

## • Grupo GFEA057:

## ▪ Transportador De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

## ▪ Transportador Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

## • Grupo GFEA062:

## ▪ Emitente De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

## ▪ Emitente Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- **Grupo GFEA064:**

- Emitente De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Emitente Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- **Grupo GFEA065:**

- Emissor De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Emissor Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- **Grupo GFEA067:**

- Transportador De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Transportador Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- **Grupo GFEA070:**

- Transportador De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Transportador Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- **Grupo GFEA070A:**

- Emissor De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Emissor Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- **Grupo GFEA082:**

- Transportador:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Grupo GFEA083:

- Emissor Documento de Carga:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Grupo GFEA094:

- Código Transportador:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Grupo GFEA095:

- Transportador De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Transportador Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Grupo GFEA097:

- Transportador De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Transportador Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Grupo GFEA098:

- Proprietário De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Proprietário Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Grupo GFEA099:

- Transportador De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Transportador Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- **Grupo GFEA101:**

- Proprietário De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Proprietário Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- **Grupo GFEA110:**

- Transportador De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Transportador Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- **Grupo GFEA111:**

- Transportador De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Transportador Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- **Grupo GFEA115:**

- Transportador De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Transportador Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- **Grupo GFEA116:**

- Transportador De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Transportador Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- **Grupo GFEA117:**

- Transportador De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Transportador Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- **Grupo GFEA517:**

- Emitente De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Emitente Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- **Grupo GFEC050:**

- Transportador De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Transportador Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- **Grupo GFEC055:**

- Transportador De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Transportador Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- **Grupo GFER032:**

- Remetente De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Remetente Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

▪ Destinatário De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

▪ Destinatário Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

▪ Transportador De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

▪ Transportador Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

• Grupo GFER040:

▪ Transportador De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

▪ Transportador Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

• Grupo GFER050:

▪ Transportador De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

▪ Transportador Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

• Grupo GFER055:

▪ Transportador De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

▪ Transportador Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

• Grupo GFER061:

▪ Transportador De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----



- Transportador Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Grupo GFER065:

- Emissor De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Emissor Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Grupo GFER070:

- Emissor De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Emissor Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Grupo GFER081:

- Emissor De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Emissor Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Grupo GFER092:

- Código Transportador:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Grupo GFER100:

- Proprietário De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Proprietário Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Grupo GFER510:

- Emitente De:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

- Emitente Até:

X1_GRPSXG	052
-----------	-----

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. Acessar o Configurador > Base de Dados > Dicionário > Base de Dados.
2. No menu lateral, acessar Dicionario de Dados > Grupo de Campos e procurar o grupo “Código do Emitente”.
3. Acionar o botão Editar e no menu lateral acessar a opção Perguntas.
4. Verificar que todos os campos de perguntas do módulos estão cadastrados neste grupo.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Tabelas Utilizadas</b>	SX1 – Perguntas
<b>Rotinas Envolvidas</b>	GFEA050 Romaneios de Carga
	GFEA055 Gerar Pré-faturas
	GFEA056 Enviar Pré-faturas
	GFEA057 Confirmar/Cancelar
	GFEA062 Cópia e Reajuste
	GFEA064 Aprovar Tabelas
	GFEA065 Documentos Frete
	GFEA067 Enviar doc Frete
	GFEA070 Faturas de Frete
	GFEA070A Documento de Frete da Fatura
	GFEA081 Calcular Romaneios
	GFEA082 Agrupar Cálculos
	GFEA083 Adicionais
	GFEA094 Estorno de Provisões
	GFEA095 Gerar Contabiliz
	GFEA097 Enviar Faturas
	GFEA098 Enviar Contratos
	GFEA099 Enviar Pré-faturas
	GFEA101 Gerar Por Lote
	GFEA110 Enviar Notfis
	GFEA111 Enviar Prefat
	GFEA115 Receber Conemb
	GFEA116 Receber doccob
	GFEA117 Receber Ocoren
	GFEA517 Agendamentos
	GFEC050 Romaneios de Carga
	GFEC055 Pré-faturas
	GFER032 Doc Carga Ocorrnc
	GFER040 Documentos Carga
	GFER050 Romaneios de Carga
	GFER055 Pré-faturas
	GFER061 Tabelas de Frete
	GFER065 Documentos Frete
	GFER070 Faturas de Frete
GFER092 Provisões Pendente	
GFER100 Contratos/Rpa	
GFER510 Programações	
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux
<b>Número do Plano</b>	00000035019/2011