

Importar e Exportar Lista de Fabricantes

Produto	:	TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento – 12.1.6
Processo	:	Exportação e Importação
Subprocesso	:	Lista de Fabricantes
Data da publicação	:	07/01/2015

Permitir que o usuário importe e exporte lista de fabricantes.

Desenvolvimento/Procedimento

1. Acessar o módulo **Integração >> Gerador de Saídas >> Categoria**. Na visão de **Categoria do Gerador de Saídas** incluir uma categoria com os seguintes dados:

Nome: Layout Importação/Exportação Nucleus

Descrição: Categoria para layout de importação e exportação de arquivos do Nucleus

Na aba **Perfis da Categoria do Gerador de Saídas** incluir o perfil “Usuario mestre (RM NUCLEUS)”.

2. Acessar o módulo **Integração >> Gerador de Saídas >> Layout**. Na visão de Layouts do Gerador de Saídas executar o processo **Importar Layout**. O layout encontra-se disponível na pasta Objetos Gerencias no diretório de instação do TOTVS RM.

Na aba de **Seleção de Coligadas**, marcar Todas Coligadas

Na aba **Parâmetros** informar a categoria cadastrada no passo anterior para cada layout selecionado.

Executar e concluir o processo.

Exportação

3. Após a importação selecionar o registro “Fabricantes - V1” e acessar o botão **Processos >> Geração de Saídas**.

Os itens **Layout** e **Diretório de Destino** já aparecem preenchidos, mas podem ser alterados pelo usuário.

4. No passo seguinte deve-se realizar um filtro baseado em qual(is) registro(s) o usuário deseja gerar o arquivo. Após informar o filtro, clicar no botão **Avançar** e em **Executar**. Após a execução do processo será gerado no **Diretório de Destino** o arquivo com as informações de fabricantes.

O nome do arquivo gerado utilizará a data atual para compor o nome do arquivo. Exemplo foi gerado um arquivo a partir do layout Fabricantes – V1 no dia 07/01/2015 13h43 o arquivo terá o nome “Fabricantes-20150107134398.txt”

Os layouts disponíveis para Exportação são:

- Fabricantes - V1
- Fabricantes - V2

Layout 1:

Ord	Campo	Tamanho	Posição Inicial	Tipo do Campo	Observação
000	Marca de Início	1	1	CHARACTER	F
001	CODFAB	15	2	CHARACTER	Código do Fabricante
002	NOME	40	17	CHARACTER	Nome do Fabricante
003	INSCRESTADUAL	20	57	CHARACTER	Inscrição Estadual
004	CGC	20	77	CHARACTER	Cnpj
005	RUA	40	97	CHARACTER	Rua
006	NUMERO	5	137	INTEIRO	Número
007	COMPLEMENTO	30	142	CHARACTER	Complemento
008	BAIRRO	30	172	CHARACTER	Bairro
009	CEP	9	202	CHARACTER	Cep
010	CIDADE	32	211	CHARACTER	Cidade
011	CODETD	2	243	CHARACTER	Código do Estado
012	PAIS	20	245	CHARACTER	Pais
013	CONTATO	30	265	CHARACTER	Contato
014	TELEFONE	15	295	CHARACTER	Telefone
015	TELEX	15	310	CHARACTER	Telex
016	FAX	15	325	CHARACTER	Fax
017	COMISSAOPERCENT	10	340	VALOR	Comissão em Percentual
018	DESCONTOPADRAO	10	350	VALOR	Desconto Padrão

Layout 2:

Ord	Campo	Tamanho	Posição Inicial	Tipo do Campo	Observação
000	Marca de Início	1	1	CHARACTER	F
001	CODFAB	15	2	CHARACTER	Código do Fabricante
002	NOME	40	17	CHARACTER	Nome do Fabricante
003	INSCRESTADUAL	20	57	CHARACTER	Inscrição Estadual
004	CGC	20	77	CHARACTER	Cnpj
005	RUA	40	97	CHARACTER	Rua
006	NUMERO	5	137	INTEIRO	Número
007	COMPLEMENTO	30	142	CHARACTER	Complemento

008	BAIRRO	30	172	CARACTER	Bairro
009	CEP	9	202	CARACTER	Cep
010	CIDADE	32	211	CARACTER	Cidade
011	CODETD	2	243	CARACTER	Código do Estado
012	PAIS	20	245	CARACTER	Pais
013	CONTATO	30	265	CARACTER	Contato
014	TELEFONE	15	295	CARACTER	Telefone
015	TELEX	15	310	CARACTER	Telex
016	FAX	15	325	CARACTER	Fax
017	COMISSAOPERCENT	20	340	VALOR	Comissão em Percentual
018	DESCONTOPADRAO	20	360	VALOR	Desconto Padrão
019	OBSERVACAO	50	380	CARACTER	Observação

Importação

Para realizar a importação de fabricantes, é necessário antes, importar o layout de importação através da ferramenta Conceito, que compõe o TOTVS Business Conector (TBC).

Neste caso deve-se primeiro ter importado o layout de importação disponibilizado na pasta de objetos gerenciais.

1. Para Acessar o Conceito, primeiro acesse o modulo Integrações, e navegue para a aba **Integrações | Conceito**.
2. Na visão da tela do Conceito, selecione a opção **Processos | Importar Conceito**. Selecione o arquivo de conceito disponível na pasta de objetos gerenciais e informe o nome para a importação.
3. Após a importação selecione o conceito na visão e execute **Processos | Processar novo conceito** selecionando o arquivo desejado no mesmo formato do layout de exportação.
4. Após a conclusão do processo os fabricantes informados no arquivo de importação estarão atualizados no sistema.

Informações Adicionais

Para que este processo seja executado corretamente é necessário que o perfil do usuário tenha acesso ao módulo de Integração do RM, menu Gerador de Saídas.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	TFAB – Fabricantes
Funções Envolvidas	Gerador de Saídas
Sistemas Operacionais	Windows 7 SP1 ou Superiores