

Data e Hora da Solicitação de Liberação de Crédito

Produto	: Microsiga Protheus Oficina (SIGAOFI) e Auto Peças (SIGAPEC) Versão 11		
Chamado	: TTBY89	Data da publicação	: 15/10/15
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDOFIOF**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria na rotina **Orçamento por Fases (OFIXA011)** com a criação do campo **Dt/Hr Lib.Cr (VS1_DTHRPL)**, disponibilizado para armazenar a data e a hora do pedido de liberação de crédito para que seja realizada uma melhor análise do pedido. Alterada a rotina **Liberação de Crédito (OFIXA016)** para gravação do campo **Data e Hora (VSW_DATHOR)** com o mesmo conteúdo do campo **Dt/Hr Lib.Cr (VS1_DTHRPL)**.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDOFIOF** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (**PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (**PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **ByYou Smart Client**, digite **U_UPDOFIOF** no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela VS1 - Orçamento:

Campo	VS1_DTHRPL
Tipo	Caracter
Tamanho	16
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Dt/Hr Lib.Cr
Descrição	Dt/Hr Lib.Credito
Help	Informe aqui a data e Hora do Pedido de Liberação de Crédito.
Opções	
Relação	
Inic. Browse	
Nível	1
When	
Consulta Padrão	
Val. Usuário	
Val. Sistema	
Obrigatório	Não
Usado	Sim
Browse	Não
Módulos	Todos

2. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela VSW - Arq Pedido Liberação Crédito:

Campo	VSW_DATHOR	VSW_DTHLIB
Tipo	Caracter	Caracter

Tamanho	16	16
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Contexto	Real	Real
Propriedade	Visualizar	Visualizar
Título	Data e Hora	Dt/Hora Lib
Descrição	Data/Hora Ped Liberação	Data/Hora de Liberação
Help	Informe a data e hora do pedido de liberação.	Informe a data e hora da liberação.
Opções		
Relação		
Inic. Browse		
Nível	1	1
When		
Consulta Padrão		
Val. Usuário		
Val. Sistema		
Obrigatório	Não	Não
Usado	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim
Módulos	Todos	Todos

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

Procedimento para Configuração

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure o parâmetro a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_FASEORC
Tipo	Caracter
Cont. Por.	032TR4F
Descrição	Fases Orcamento: 0/2/3/4/5/F//C/X/R/O. Preencha de acordo com a

documentacao da rotina OFIXA011. Exemplo de preenchimento: 03F

Procedimento para Utilização

1. No **Oficina (SIGAOFI)**, acesse **Atualizações\Mov Pecas\Orc. por Fases (OFIXA011)**.

Nesta rotina é possível **Incluir, Alterar, Clonar, Cancelar, Faturar, Importar OS e Clonar orçamento outra filial**. A opção incluir deve ser utilizada para criar um novo orçamento de forma manual.

2. Clique em **Incluir**.

Observe o novo campo **Dt/Hr Lib.Cr (VS1_DTHRPL)**: Caso a empresa opte por trabalhar com a fase de liberação de crédito (Fase três) no orçamento por fases, este campo armazena a data e a hora do pedido de liberação de crédito para uma melhor análise do pedido.

3. Preencha os campos do orçamento (utilize um cliente sem limite de crédito).

4. Clique em **Ações Relacionadas/Gravar**.

Aguarde aproximadamente dois minutos.

5. Clique em **Confirmar**.

O Sistema apresenta a informação que o cliente não tem limite e questiona se deseja alterar o orçamento.

6. Selecione a opção **Não**.

O campo **Dt/Hr Lib.Cr (VS1_DTHRPL)** fica preenchido 2 minutos após a gravação no campo **Hr Orcamento (VS1_HORORC)**.

7. Em seguida, acesse **Atualizações/Mov Gerencial/Liberação de Crédito (OFIXA016)**.

8. Clique em **Liberar**, para liberar o orçamento.

O campo **Data e Hora (VSW_DATHOR)** é preenchido com o mesmo conteúdo do campo **Dt/Hr Lib.Cr (VS1_DTHRPL)**.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	VS1 - Orçamento. VSW - Arq Pedido Liberação Crédito.
Rotinas Envolvidas	Orc. por Fases - OFIXA011. Liberação de Crédito - OFIXA016.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®