

## Parâmetro MV\_PLSCPMS

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® - Plano de Saúde – Versão 11		
<b>Chamado/Requisito</b>	: 001768	<b>Data da publicação</b>	: 14/11/13
<b>País(es)</b>	: Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos Relacionais

### ! Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDPLSCPMS**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Foi criado o parâmetro **MV\_PLSCPMS**, preenchido com os campos da tabela **BD6 – Eventos de Processamento de Contas** para que sejam apresentados no grid de movimentação e na consulta de posição financeira do usuário. Se o parâmetro não existir, o sistema irá considerar os campos pré definidos internamente, e irá utilizar os campos informados em seu conteúdo para exibi-los no grid de movimentação.

### ! Importante

Os campos abaixo serão mantidos no grid independente do que for informado no parâmetro **MV\_PLSCPMS**, pois, estes campos são fundamentais para a impressão do relatório de movimentações, portanto, deve-se atentar para não informar no parâmetros estes campos para que não fiquem duplicados no grid. Os campos são: BD6\_CODPEG, BD6\_NUMERO, BD6\_CODPAD, BD6\_CODPRO, BD6\_DESPRO, BD6\_CODRDA, BD6\_NOMRDA, BD6\_CID, BD6\_DATPRO, BD6\_QTDPRO, BD6\_VLRTPF, BD6\_VLRPAG.

## PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### ! Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDPLSCPMS** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\PROTHEUS11\_DATA\ DATA** e dos dicionários de dados **SXs** (diretório **PROTHEUS11\_DATA\ SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar

índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.

- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client**, digite **U\_UPDPLSCPMS** no campo **Programa Inicial**.



Para a devida atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 18 / 10 / 2013.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre a *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

Confirme para dar início ao processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.

- Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
- Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

## ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

- Criação de Parâmetros no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

<b>Nome da Variável</b>	MV_PLSCPMS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Descrição</b>	Parâmetro utilizado para exibir os campos de seu conteúdo no grid de movimentação na consulta de posição financeira do usuário. Deve ser preenchido com os campos da tabela BD6, conforme necessidade).
<b>Valor Padrão</b>	BD6_FASE,BD6_SITUAC,BD6_SEQUEN,BD6_CODPRO,BD6_QTDPRO,BD6_CODPAD,BD6_DESPRO,BD6_CODLDP,BD6_CODPEG,BD6_NUMERO,BD6_NOMRDA,BD6_DATPRO,BD6_CODRDA,BD6_NOMUSR,BD6_CID,BD6_CODEMP,BD6_MATRIC,BD6_TIPREG,BD6_VLRPAG,BD6_VLRTPF

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

- No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Consultas/Cadastros/Posição Usuário (PLSA730)**
- Selecione um registro e clique em **Movimentação**.
- Informe as fases da guia e clique em **Confirmar**.
- O sistema irá apresentar na tela (no grid) os campos que são tratados internamente mais os campos que foram informados no conteúdo do parâmetro.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Funções Envolvidas</b>	PLSM020 – Posição Financeira do Usuário.
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®