

Cálculo do Vale Transporte

Produto	:	Microsiga Protheus® SIGAGPE, Gestão de Pessoal versão 11			
Chamado	:	TIETOQ	Data da publicação	:	28/05/14
País (es)	:	Brasil	Banco (s) de Dados	:	Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **RHUPDMOD**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Ajuste para que o custo de VT (Vale Transporte) do funcionário e da empresa sejam apurados na rotina de **Cálculo de VT (GPEM050)**. Dessa forma, não será mais necessário executar a rotina de **Integração Folha (GPEM015)** para efetuar a apuração do custo de VT e impressão do Mapa de VT.

Importante

Essa implementação está disponível apenas na versão 11.8.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **RHUPDMOD** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (**\\PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (**\\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite **RHUPDMOD** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data da rotina **RHUPDGPE** seja igual ou superior a **26/05/2014**.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
4. Após a confirmação é apresentada a janela para seleção do módulo. Selecione o módulo **SIGAGPE**.
5. Em seguida, é exibida uma lista de atualizações. Selecione a atualização **249 – Ajuste do Grupo de Perguntas VT**.

6. Clique em **OK** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
7. Em seguida, é exibida a janela **Aguarde...** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
8. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
9. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação de **Perguntas** no arquivo **SX1 – Cadastro de Perguntas**:

Pergunte	Sobre Salário ?
Grupo	GPM050
Ordem	18
Tipo	Combo
Tamanho	1
Help	Informe se o Relatório será gerado sobre o Salário Base ou sobre o Salário Composto.

Pergunte	Verbas Somar Salar. ?
Grupo	GPM050
Ordem	19
Tipo	Edit
Tamanho	30
Help	Informe ou Selecione as Verbas que serão somadas ao Salário Base para Cálculo.

Pergunte	Verbas Somar Salar.(CONT.)?
Grupo	GPM050
Ordem	20
Tipo	Edit
Tamanho	30

Help	Informe ou Selecione as Verbas que serão somadas ao Salário Base para Cálculo.
------	--

Pergunte	Verbas Somar Salar.(CONT.)?
Grupo	GPM050
Ordem	21
Tipo	Edit
Tamanho	30
Help	Informe ou Selecione as Verbas que serão somadas ao Salário Base para Cálculo.

Pergunte	Verbas Somar Salar.(CONT.)?
Grupo	GPM050
Ordem	22
Tipo	Edit
Tamanho	30
Help	Informe ou Selecione as Verbas que serão somadas ao Salário Base para Cálculo.

Pergunte	Dias p/Base Cálculo ?
Grupo	GPM050
Ordem	23
Tipo	Edit
Tamanho	2
Help	Informe o número de dias que servirá para que a rotina calcule a base de cálculo do vale transporte. Base de Cálculo = (Salário Mensal / 30 X dias úteis). Se nada for informado, serão considerados os dias de Vale Transporte do Cadastro de Períodos.

2. Exclusão de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntas:

Pergunte	Sobre Salário ?
Grupo	GPEM015VT
Ordem	11

Pergunte	Verbas Somar Salar. ?
Grupo	GPEM015VT
Ordem	12

Pergunte	Verbas Somar Salar.(CONT.)?
Grupo	GPEM015VT
Ordem	13

Pergunte	Verbas Somar Salar.(CONT.)?
Grupo	GPEM015VT
Ordem	14

Pergunte	Verbas Somar Salar.(CONT.)?
Grupo	GPEM015VT
Ordem	15

Pergunte	Dias p/Base Calculo ?
Grupo	GPEM015VT
Ordem	16

Procedimento para Utilização

1. No **Gestão de Pessoal (SIGAGPE)** acesse **Atualizações / Benefícios / Vale Transporte / Atualização (GPEA130)**.
O sistema apresenta a janela de funcionários cadastrados.
2. Posicione o cursor em um funcionário e clique em **Alterar/Incluir**.
Informe os meios de vale transporte utilizados pelo funcionário.
3. Clique em **Ações Relacionadas / Cálculo (GPEM050)**.
Informe os dados conforme orientação do *help* e clique em **Executar**.
4. Posicione o cursor em um funcionário e clique em **Alterar/Incluir**.
Observar que foi feito o cálculo do custo dos vales transportes utilizados pelo funcionário.

5. Clique em **Ações Relacionadas / Impressão Mapa (GPER009)**.
Informe os dados conforme orientação do *help* e clique em **Imprimir**.
6. Clique em **Ações Relacionadas / Impressão Recibo (GPER220)**.
Informe os dados conforme orientação do *help* e clique em **Imprimir/Ok**.
7. Clique em **Ações Relacionadas / Integr. Folha (GPEM015)**.
Informe os dados conforme orientação do *help* e clique em **Executar**.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SR0 – Itens Vale-Transporte RG2 – Histórico de Benefícios SX1 – Dicionário de Perguntas
Rotinas Envolvidas	GPEA130 – Cadastramento de Vale Transporte GPEM015 – Integração Folha de Benefícios GPEM050 – Cálculo do Vale Transporte GPER009 – Impressão do Mapa de Benefícios GPER220 – Recibo Vale Transporte RHUPDGPE – Compatibilizador RHUPDMOD – Compatibilizador
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®