

## Autenticação e Mensagens no Envio de E-mail para Aprovação de Tabelas de Frete

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus® SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.8			
<b>Chamado</b>	:	<b>TRPAJ7</b>	<b>Data da publicação</b>	:	24/04/15
<b>País(es)</b>	:	Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos

Efetuada melhoria na rotina **Tabelas de Frete (GFEA061)** para que a autenticação no envio de e-mails para aprovação de tabelas de frete seja realizada levando em consideração o parâmetro **MV\_RELACNT** (Conta a ser utilizada na autenticação **SMTP**).

Foram alteradas também as mensagens apresentadas em caso de problemas no envio do e-mail.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### Procedimento para Utilização

#### Passos para o teste:

1. Dentro de **Configurador (SIGACFG)**, acesse **Ambiente > E-mail/Proxy > Configurar**.
  - Para testar as mensagens de erro, configure o servidor de e-mail de forma que a autenticação não seja realizada. Por exemplo, informe e-mail e/ou senha inválidos.
2. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)**, acesse **Cadastros > Parâmetros > Parâmetros do Módulo**.
  - Parametrize o módulo **GFE** para realizar aprovação de tabelas de frete.
  - Aba **Tabelas de Frete**, campo **Controle de Aprovação** igual a "Sim".
3. Acesse **Cadastros > Tabelas de Frete > Aprovadores de Tabela**.
  - Cadastre um usuário/e-mail para aprovação de tabelas de frete.
4. Acesse **Movimentação > Tabelas de Frete > Tabelas de Frete**.
  - Cadastre uma tabela de frete com negociações e tarifas.
  - Envie para aprovação.
  - O Sistema deve apresentar mensagem de erro com o provável motivo de não ter sido possível enviar o e-mail.
5. Dentro de **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambiente > E-mail/Proxy > Configurar**.
  - Configure o servidor de e-mail com informações válidas.
6. Acesse **Movimentação > Tabelas de Frete > Tabelas de Frete**.
  - Envie novamente a tabela de frete para aprovação.
  - O e-mail deve ser enviado normalmente.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	GVA - Tabela de Frete GV6 - Tarifas da Tabela de Frete GV9 - Negociação da Tabela de Frete
<b>Rotinas Envolvidas</b>	GFEA061 - Tabelas de Frete GFEXFUNA - Funções Genéricas GFE
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®