

Grade Contábil da Pré-Fatura em Schedule

Produto	:	Microsiga Protheus® SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.8			
Chamado	:	TSAINZ	Data da publicação	:	01/07/15
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos

Importante

Esta melhoria depende da execução do update **GFE1189P** conforme os procedimentos para implantação.

Efetuada melhoria na **Geração da Grade Contábil** da pré-fatura via **Schedule**.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Implementação

O Sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **GFE1189P** é imprescindível:

- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório "\PROTHEUS11_DATA\DATA") e dos dicionários de dados "SXs" (diretório "\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM").
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do **Protheus**, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

!

1. Em **Microsigla Protheus TOTVS Smart Client** (se versão 10) ou **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite **GFE1189P** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **12/05/2015**.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado *ou* é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa **GFE1189P**.

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação de campo no arquivo **SX1 - Perguntas**:

Grupo: GFEA093

Campo	Conteúdo
X1_ORDEM	01
X1_PERGUNT	Filial Inicial
X1_TIPO	Caracter
X1_TAMANHO	2
X1_GSC	G
X1_F3	SM0 - Filiais
X1_GRPSXG	033 - Tamanho da Filial

Campo	Conteúdo
X1_ORDEM	02
X1_PERGUNT	Filial Final
X1_TIPO	Caracter
X1_TAMANHO	2
X1_GSC	G
X1_F3	SM0 - Filiais
X1_CNT01	zz
X1_GRPSXG	033 - Tamanho da Filial

Campo	Conteúdo
X1_ORDEM	03
X1_PERGUNT	Do Romaneio?
X1_TIPO	Caracter
X1_TAMANHO	10
X1_GSC	G
X1_F3	GWN2 - Romaneios de Carga

Campo	Conteúdo
X1_ORDEM	04
X1_PERGUNT	Ate Romaneio?
X1_TIPO	Caracter
X1_TAMANHO	10
X1_GSC	G
X1_F3	GWN2 - Romaneios de Carga
X1_CNT01	9999999999

Campo	Conteúdo
X1_ORDEM	05
X1_PERGUNT	Da Data de Criacao?
X1_TIPO	Data
X1_TAMANHO	8
X1_GSC	G

Campo	Conteúdo
X1_ORDEM	06
X1_PERGUNT	Ate Data de Criacao?
X1_TIPO	Data
X1_TAMANHO	8
X1_GSC	G

Campo	Conteúdo
X1_ORDEM	07
X1_PERGUNT	Da Data de Criacao?
X1_TIPO	Data
X1_TAMANHO	8
X1_GSC	G

Campo	Conteúdo
X1_ORDEM	08
X1_PERGUNT	Ate Data de Criacao?
X1_TIPO	Data
X1_TAMANHO	8
X1_GSC	G

Grupo: GFEA093SCH

Campo	Conteúdo
X1_ORDEM	01
X1_PERGUNT	Filial Inicial
X1_TIPO	Caracter
X1_TAMANHO	2
X1_GSC	G
X1_F3	SM0 - Filiais

Campo	Conteúdo
X1_ORDEM	02
X1_PERGUNT	Filial Inicial
X1_TIPO	Caracter
X1_TAMANHO	2
X1_GSC	G
X1_F3	SM0 - Filiais
X1_CNT01	ZZ

X1_GRPSXG	033 - Tamanho da Filial
Campo	Conteúdo
X1_ORDEM	03
X1_PERGUNT	Transportador Inicial
X1_TIPO	Caracter
X1_TAMANHO	14
X1_GSC	G
X1_F3	GU3TRP - Transportadores
X1_CNT01	052 - Código do Emitente

Campo	Conteúdo
X1_ORDEM	04
X1_PERGUNT	Transportador Final
X1_TIPO	Caracter
X1_TAMANHO	14
X1_GSC	G
X1_F3	GU3TRP - Transportadores
X1_CNT01	<u>ZZZZZZZZZZZZZZ</u>
X1_GRPSXG	052 - Código do Emitente

Campo	Conteúdo
X1_ORDEM	05
X1_PERGUNT	Numero Inicial
X1_TIPO	Caracter
X1_TAMANHO	8
X1_GSC	G
X1_F3	GWJ - Pré-faturas de frete

Campo	Conteúdo
X1_ORDEM	06
X1_PERGUNT	NumeroFinal
X1_TIPO	Caracter

X1_TAMANHO	8
X1_GSC	G
X1_F3	GWJ - Pré-faturas de frete
X1_CNT01	99999999

Campo	Conteúdo
X1_ORDEM	07
X1_PERGUNT	Data Implantacao Inicial
X1_TIPO	Data
X1_TAMANHO	8
X1_GSC	G
X1_CNT01	20000101

Campo	Conteúdo
X1_ORDEM	08
X1_PERGUNT	Data Implantacao Final
X1_TIPO	Data
X1_TAMANHO	8
X1_GSC	G
X1_CNT01	20491231

Campo	Conteúdo
X1_ORDEM	09
X1_PERGUNT	Atualizar pre-fatura financ.
X1_TIPO	Caracter
X1_TAMANHO	1
X1_GSC	C
X1_PRESEL	2
X1_DEF01	Sim
X1_DEF02	Nao

Procedimento para Utilização

Parametrização:

1. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)**, acesse **Atualizações > Cadastros > Parâmetros > Parâmetros do Módulo**.
2. Na aba "**Contabilização**", certifique-se de que o parâmetro **Tipo de Geração Contábil** está como "Sob Demanda".
3. No configurador (**SIGACFG**), acesse: **Configurador > Ambiente > Schedule**.
4. Crie um agendamento para o programa **GFEA093SCH**:

Rotina	GFEA093SCH
Empresa/Filial	Informar uma empresa e filial válida para o GFE.
Módulo: 78	78
Recorrência	Sempre ativo

Utilização:

1. Ao gerar uma pré-fatura, o Sistema não gerará a grade contábil.
2. Quando uma pré-fatura estiver como "Confirmada" e sem grade contábil, o programa agendado em **Schedule GFEA093SCH** irá recontabilizar todos os cálculos e gerar a grade para a pré-fatura. Caso seja parametrizado para integrar a pré-fatura no **Financeiro**, esta ficará com o status financeiro como "Pendente".

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	GU5 - Tipo da Ocorrência GWF - Cálculo de Frete
Rotinas Envolvidas	GFEA065 - Documento de Frete
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®