

Criação do Grupo de Campos Unidade Requisitante

Produto	: Microsiga Protheus® – Easy Import Control (SIGAEIC) – P11		
Chamado	: TRYGUS	Data da publicação	: 26/06/15
País	: Brasil	Bancos de Dados	: Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **U_UITRYGUS**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Foi criado o grupo de campos de Unidade Requisitante, desta forma todos os campos relacionados à Unidade Requisitante estarão no mesmo grupo de campos, permitindo assim a padronização do tamanho desses campos que podem variar entre 5 a 15 caracteres.

(Y3_COD, Y3_COD, EE9_CC, EF1_CC, EFA_CC, EI2_CC, EI5_CC, EIS_CC, EW5_CC, W0_CC, W1_CC, W3_CC, W5_CC, W7_CC, W8_CC, WE_CC, WG_CC, WN_CC, WS_CC, WU_CC, WV_CC, YS_CC).

Procedimento para Implementação

- Aplicar atualização dos programas AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW e UITRYGUS.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U_UITRYGUS**.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **U_UITRYGUS** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXS (diretório **PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **ByYou Smart Client**, digite **U_UITRYGUS** campo Programa Inicial.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 11/06/2015.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Depois da confirmação, é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar, é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

1. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela EE9 – Itens Embarque:

Campo	EE9_CC
Tamanho	5
Grupo SXG	084

- Tabela EF1 – Capa do Financiamento (exp):

Campo	EF1_CC
Tamanho	5
Grupo SXG	084

- Tabela EFA – Linhas de Crédito:

Campo	EFA_CC
Tamanho	5
Grupo SXG	084

- Tabela EI2 – Detalhe de Custo Realizado:

Campo	EI2_CC
Tamanho	5
Grupo SXG	084

- Tabela EI5 – Pedidos Cancelados - Itens:

Campo	EI5_CC
Tamanho	5
Grupo SXG	084

- Tabela EIS – Licenças Importação Canceladas:

Campo	EIS_CC
Tamanho	5
Grupo SXG	084

- Tabela EW5 – Invoices Antecipadas (itens):

Campo	EW5_CC
Tamanho	5
Grupo SXG	084

- Tabela SW0 – Capa de Solicitação Importação:

Campo	W0_CC
Tamanho	5
Grupo SXG	084

- Tabela SW1 – Itens Solicitação Importação:

Campo	W1_CC
Tamanho	5
Grupo SXG	084

- Tabela SW3 – Itens de Purchase Order:

Campo	W3_CC
Tamanho	5
Grupo SXG	084

- Tabela SW5 – Itens Preparação Licença Imp:

Campo	W5_CC
Tamanho	5
Grupo SXG	084

- Tabela SW7 – Itens declaração de Importação:

Campo	W7_CC
Tamanho	5
Grupo SXG	084

- Tabela SW8 – Itens de Invoices:

Campo	W8_CC
Tamanho	5
Grupo SXG	084

- Tabela SWE – Itens Da Guia de Imp Especiais:

Campo	WE_CC
Tamanho	5
Grupo SXG	084

- Tabela SWG – Cabeçalho Financiamento:

Campo	WG_CC
Tamanho	5
Grupo SXG	084

- Tabela SWN – Itens Da Nf de Importação:

Campo	WN_CC
Tamanho	5
Grupo SXG	084

- Tabela SWS – Itens da Cotação:

Campo	WS_CC
Tamanho	5
Grupo SXG	084

- Tabela SWU – Modelo de Pedido:

Campo	WU_CC
Tamanho	5
Grupo SXG	084

- Tabela SWV – Lotes/Preparação Licença Imp:

Campo	WV_CC
Tamanho	5
Grupo SXG	084

- Tabela SY3 – Unidade Requisitante (c Custo):

Campo	Y3_COD
Tamanho	5
Grupo SXG	084

- Tabela SYS – Percentuais de Centro de Custo:

Campo	YS_CC
Tamanho	5
Grupo SXG	084

- Tabela SC1 – Solicitações de Compra:

Campo	C1_UNIDREQ
Tamanho	5
Grupo SXG	084

2. Criação de **Grupos de Campos** no arquivo **SXG – Grupos de Campos**:

- Grupo de Campos Unidade Requisitante:

Grupo	084
Descrição	Unidade Requisitante
Tamanho Máximo	15
Tamanho Mínimo	5
Tamanho	5
Máscara	@!

Procedimento para Utilização

Pré-Requisitos:

- Aplicar o update *U_UITRYGUS*.

Sequência 001:

1. No Configurator (SIGACFG), acesse a opção Base de Dados/Dicionário/Base De Dados.
2. Na tela do Gerenciador de Base de Dados, acesse Nome da Empresa/Dicionário de Dados/Grupo de Campos.

3. Na tela a Direita, observe que o grupo de campos Unidade Requisitante (084) foi criado e todos os campos vinculados à esse Grupo de Campos tiveram seus tamanhos alterados.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	EE9 – Itens Embarque. EF1 – Capa do Financiamento (exp). EFA – Linhas de Crédito. EI2 – Detalhe de Custo Realizado. EI5 – Pedidos Cancelados – Itens. EIS – Licenças Importação Canceladas. EW5 – Invoices Antecipadas (itens). SW0 – Capa de Solicitação Importação. SW1 – Itens Solicitação Importação. SW3 – Itens de Purchase Order. SW5 – Itens Preparação Licença Imp. SW7 – Itens declaração de Importação. SW8 – Itens de Invoices. SWE – Itens Da Guia de Imp Especiais. SWG – Cabeçalho Financiamento. SWN – Itens Da Nf de Importação. SWS – Itens da Cotação. SWU – Modelo de Pedido. SWV – Lotes/Preparação Licença Imp. SY3 – Unidade Requisitante (c Custo). SYS – Percentuais de Centro de Custo. SC1 – Solicitações de Compra.
Rotinas Envolvidas	EICPO400 – Purchase Order. EICSI400 – Solicitação de Importação. EICDI500 – Desembaraço. EICIV110 – Invoices. EICGI400 – Licença de Importação.
Sistemas Operacionais	Windows/Linux