

Gravação Lote e Validade do Lote - TOTVS Colaboração

Produto	:	Microsiga Protheus® - Compras – Versão 11			
Chamado	:	TRRLE1	Data da publicação	:	17/04/15
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDCOM19**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Realizada melhoria que contempla a criação dos campos **Lote (DT_LOTE)** e **Valid. Lote (DT_DTVALID)** na tabela **SDT (Itens Importação XML NF-e)** para gravar as informações das notas (referentes aos medicamentos) que são recebidas pelo **TOTVS Colaboração (COMXCOL)**. Desta forma, no momento em que for feita a geração das notas pelo monitor do **TOTVS Colaboração (COMXCOL)**, as informações gravadas nestes campos serão levadas para os campos **Lote (D1_LOTECTL)** e **Data de Validade do Lote (D1_DTVALID)** localizados na rotina **Documento de Entrada (MATA103)**.

Procedimento para Implementação

Antes de executar o compatibilizador **UPDCOM19** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\\PROTHEUS11_DATA\\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **\\PROTHEUS11_DATA\\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus ByYou Smart Client**, digite **U_UPDCOM19** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 15/04/2015.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:
 - Tabela SDT – Itens Importação XML NF-e:

Campo	DT_LOTE
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Lote
Descrição	Número do Lote
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Número do Lote

Campo	DT_DTVALID
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	
Título	Valid. Lote
Descrição	Validade do Lote

Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Validade do Lote

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

Procedimento para Utilização

1. No módulo **Configurador (SIGACFG)** configure o *schedule* do **TOTVS Colaboração (SCHEDCOMCOL)** para importação automática dos XMLs de NF-e.
2. Inicie o *schedule* e aguarde a importação dos arquivos.
3. Se o *m-messenger* estiver configurado para enviar os *workflows* de inconsistência (052) e de notas importadas (053), verifique se as notas foram importadas com sucesso ou se é necessário implementar algum cadastro no sistema e reprocessar as notas.
4. No módulo de **Compras (SIGACOM)** acesse o monitor do **TOTVS Colaboração (COMXCOL)**.
5. Verifique as notas importadas com a informação de Lote e Validade do Lote, desde que, estas informações constem no XML de NF-e.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SDT – Itens Importação XML NF-e.
Rotinas Envolvidas	TOTVS Colaboração (COMXCOL) Importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica (MATA140I)
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®