

Controle do Número do Romaneio conforme Número do Embarque do ERP Datasul

Produto	: Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5		
Chamado	: TSKDAX	Data da publicação	: 25/06/15
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

O programa **Parâmetros do Módulo (GFEX000)** foi alterado, na aba Integração Datasul para incluir o campo **Mantém Numeração Embarque ERP**, para controlar se o número de um romaneio gerado a partir de uma nota fiscal de saída do ERP Datasul que possua um embarque relacionado seja igual ao do embarque, ainda que não esteja integrado.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo depois da aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Utilização

1. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse **Cadastros > Parâmetros > Parâmetros Módulo**.
2. Acesse aba **Integrações Datasul**, verificar a opção assinalada no novo parâmetro **Mantém Numeração Embarque ERP** "Sim" ou "Não".
3. Realize a integração de uma nota fiscal que possua embarque relacionado, o tipo de documento de carga com cálculo automático, e acesse **Movimentação > Expedição/Receim > Documentos Carga**.
4. Verifique que caso no parâmetro esteja selecionada a opção "Sim" o romaneio gerado para esta nota terá sua numeração igual a do embarque do ERP Datasul. Caso no parâmetro esteja selecionada a opção "Não" a numeração gerada para o romaneio de carga será de acordo com a numeração sequencial.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	
Rotinas Envolvidas	GFEX000 – Parâmetros do Módulo GFEA044 – Documentos Carga
Sistemas Operacionais	Windows/Linux

Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros

Nome da Variável	MV_MTNRERP
Tipo	Caractere
Descrição	Determina se é mantida a numeração dos embarque do ERP (1=Sim;2=Não).
Valor Padrão	"2=Não"