

Quais são os códigos de O.S. e quais as suas funções? **PADRONIZADO**

Criado por Michele Barros Souza, última alteração agora há pouco

✔ Esta documentação aplica-se às versões 23, 26 e 27 do WinThor, as quais a PC Sistemas oferece suporte. Saiba como atualizar o WinThor clicando aqui. 

Quais são os códigos de O.S. e quais as suas funções?

Produto:	Ordem de Serviço (O.S.)	
Passo a passo:	Veja a seguir os códigos de O.S. e as suas respectivas funções:	
	Código	Função
	9	Modelo de Separação: Paletizada , quando o produto é do tipo Grandeza .
	10	Modelo de Separação: Paletizada , quando o produto é do tipo Miudeza .
	11	Modelo de Separação: Paletizada , quando o produto é do tipo Leveza .
	12	Modelo de Separação: Paletizada , quando o produto é do tipo Perigoso .
	13	Modelos de Separação: Pedido Venda Balcão/Reserva. Carregamento , quando o produto é do tipo Embalado e/ou marcado Fracionado .
	14	Modelo de Separação: Cidade .
	15	Modelo de Separação: Paletizada/Fracionado por Palete , quando o produto é do tipo Embalado e/ou marcado Fracionado .
	16	Modelos de Separação: Carregamento, Carregamento/Rua, Carregamento/Rua (par e ímpar), Carregamento/Rua/Praça, Paletizada - Fracionado por Depósito , quando o produto é do tipo Embalado e/ou marcado Fracionado .
	17	Modelos de Separação: Pedido , quando a quantidade do produto, no pedido, for superior a um palete; Carregamento , quando a quantidade do produto, conforme o tipo de quebra da O.S. , for superior a um palete. Ex.: por rua, cidade, praça, palete etc.
	18	Modelos de Separação: Pedido com Cross Docking, Paletizado com Cross Docking .
	19	Modelo de Separação: Praça .
	20	Modelos de Separação: Pedido , quando o produto possui endereço de picking máster ; Paletizada , quando o produto é do tipo Embalado .
	22	Modelos de Separação: Pedido , quando o produto possui endereço de picking em estrutura do Flow-Rack, Paletizada , quando o produto é do tipo Embalado e/ou marcado Fracionado .
	41	Modelos de Separação: Outras saídas .
	50	Transferência de endereço, quantidades normais e avariadas .
	51	Ordem de Armazenagem Automática .
	52	Endereçamento Manual .
	53	Troca e transferência de endereço de picking .
	54	Transferência de picking master .
	56	Transferência de endereço para elevador de carga, quando endereço de origem ou destino são de depósitos distintos e usam elevador de carga.
	57	Transferência de elevador de carga para endereço, quando endereço de origem ou destino são de depósitos distintos e usam elevador de carga.
	58	Transferência de endereço de movimentação vertical, quando parâmetro estiver marcado para usar movimentação horizontal/vertical.

Código	Função
59	Transferência de endereço pelo Rádio Frequência .
60	Endereçamento Automático com Cross Docking .
61	Abastecimento Corretivo e Preventivo do endereço de picking .
70	Contagem de inventário .
96	Endereçamento com movimentação para elevador de carga, quando endereços usam elevador de carga.
97	Endereçamento Automático , quando endereço de destino é um endereço de picking .
98	Endereçamento Automático , quando endereço de destino é um endereço de pulmão .

 **Curtir** Seja o primeiro a gostar disto