

## Campo PA\_TOLHRNR

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Ponto Eletrônico versão 11		
<b>Chamado/Requisito</b>	: TEYXT6	<b>Data da publicação</b>	: 26/06/12
<b>País(es)</b>	: Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **RHUPDMOD**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria na rotina **Regras Apontamento (PONA060)** com a criação do campo **Tol. Hr. NReal (PA\_TOLHRNR)**, que permite controlar a tolerância de horas não realizadas (atrasos + saídas antecipadas). Os campos **Tol. S.A. Per. (PA\_TOLSAIA)** e **Tol. Atr. Per. (PA\_TOLATRA)** continuam efetuando a saída antecipada e atrasos separadamente. Para que o tratamento seja efetuado com a nova regra (atraso e saída antecipada juntos), os campos **Tol. S.A. Per.** e **Tol. Atr. Per.** devem ser configurados com 0 (zero).

## PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar **previamente** o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### **Importante**

Antes de executar o **RHUPDMOD** é imprescindível seguir as orientações de **segurança da informação** e conhecer **os procedimentos para aplicação do compatibilizador**, descritos no Portal TDN / Softwares de Gestão / Linha Microsiga Protheus / Informações Sistêmicas / Compatibilizador.

<http://tdn.totvs.com.br/display/mp/Compatibilizador+--+117026>.

Para a devida atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **08/05/2012**.

Execute a atualização **29 – Criação do campo PA\_TOLHRNR** do **SIGAPON**.

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No **Ponto Eletrônico (SIGAPON)** acesse **Atualizações/Cadastros Ponto/Regras Apontamento (PONA060)**.
2. Posicione o cursor em uma regra e clique em **Alterar**.
3. Na pasta **Tolerâncias**, preencha o novo campo:

- **Tol.Hr.NReal (PA\_TOLHRNR)** - Informe as horas de tolerância para o cálculo da saída antecipada e atraso no expediente.
4. Para que a tolerância de horas não realizadas seja utilizada, é necessário alterar o conteúdo dos campos **Tol. Atr. Per. (PA\_TOLATRA)** e **Tol. S.A. Per. (PA\_TOLSAIA)** para 0 (zero).
  5. Confira os dados e confirme.

## ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

### 1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

- Tabela SPA - Regras de Apontamento:

<b>Campo</b>	PA_TOLHRNR
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 999.99
<b>Título</b>	Tol. Hr. NReal
<b>Descrição</b>	Tol. Hr. Não Realizada
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	SIM
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Val. Sistema</b>	CposInitWhen() .AND. POSITIVO()
<b>Help</b>	Informe as horas de tolerância para o cálculo da saída antecipada e atraso no expediente.

### **Importante**

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Tabelas Utilizadas</b>	SPA - Regras de Apontamento.
<b>Funções Envolvidas</b>	PONA060 - Cadastro de Regras de Apontamento.
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®.