

## Inclusão de Valid na Tabela EYU

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus® Easy Export Control Versão 11			
<b>Chamado</b>	:	TFFPCL	<b>Data da publicação</b>	:	26/06/12
<b>País(es)</b>	:	Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UE093782**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada a melhoria com a Inclusão de valid nos campos **Qtd.Prod.Fin (EYU\_QTDPRO)** e **Qtd.Intermed (EYU\_QTD)** para não permitir a inclusão de valores negativos na rotina de **Fabricantes Itens (EECAE109)**, disponibilizado dentro da rotina de **Embarque (EECAE100)**.

## PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

- Aplicar atualização dos programas **AVGERAL.PRW**, **AVOBJECT.PRW**, **AVUPDATE01.PRW**, **EECAE109.PRW** e **UE093782.PRW**
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U\_UE093782**

### **Importante**

Antes de executar o *update/compatibilizador* **UE093782** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o *update/compatibilizador* (diretório **PROTHEUS11\_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **PROTHEUS11\_DATA\_SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada**\*



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada a Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client**, digite **U\_UE093782** no campo **Programa Inicial**.

### **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do *update* seja igual ou superior a **19/06/12**.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O *update*/compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

## ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 - Campos**:

- Tabela EYU - Dados Fabr. Itens Embarque Exp:

<b>Campo</b>	EYU_QTDPRO
<b>Val. Sistema</b>	Positivo() .AND. AE109VIFabr("EYU_QTDPRO")
<b>Campo</b>	EYU_QTD
<b>Val. Sistema</b>	Positivo()

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

### Pré-Requisitos:

- Aplicar pacote de atualização liberado na FNC 00000001077/2012
- Habilitar o parâmetro **MV\_AVG0138 = .T.**
- Necessário ter Pedido de Exportação e Embarque cadastrado.

### Sequência 001:

1. No **Easy Export Control (SIGAECC)** acesse **Atualizações/Embarque/Manutenção (EECAE100)**.
2. Selecione o processo criado anteriormente e clique em **Alterar**.
3. Clique em **Pedidos**.
4. Clique em **Ok**.
5. Edite o item e clique em **Fabricantes Itens**.
6. Clique em **Incluir**.
7. Preencha o campo **Qtd.Intermed (EYU\_QTD)** com valor negativo e verifique que o Sistema não permite. Apague o conteúdo e preencha um valor positivo.

8. Preencha o campo **Qtd.Prod.Fin (EYU\_QTDPRO)** com valor negativo e verifique que o Sistema não permite. Apague o valor e inclua um valor positivo.
9. Clique em Ok.
10. Confira os dados e **Confirme**.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Tabelas Utilizadas</b>	EEC - Embarque EE9 – Itens Embarque EYU – Dados Fabr. Itens Embarque Exp
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®