



**Informações armazenadas
pela variável aArrayCarga**

TOTVS OMS – Linha Protheus

31/05/2021



1. Visão geral

Existe uma variável na rotina **OMSA200 (Montagem de Carga)** que é responsável por armazenar as informações relacionadas com a carga que está sendo montada.

Em muitos casos, esta variável é passada como parâmetro para pontos de entrada que permitem sua consulta e/ou manipulação, tornando necessário o conhecimento por parte do desenvolvedor quanto ao conteúdo da mesma.

Segue abaixo a listagem dos itens e suas posições no *array*:

Disposição anterior a 24/07/2018

| Posição | Descrição | Obsoleto |
|---------|-----------------------------------|----------|
| [X,1] | Indica se o registro está marcado | |
| [X,2] | Código da carga | |
| [X,3] | Descrição | |
| [X,4] | Peso | |
| [X,5] | Valor | |
| [X,6] | Volume | |
| [X,7] | Quantidade Liberada | |
| [X,8] | Pontos de Entrega | |
| [X,9] | Transportador | |
| [X,10] | Caminhão | |
| [X,11] | Veículo 2 | |
| [X,12] | Veículo 3 | |
| [X,13] | Motorista | |
| [X,14] | Ajudante 1 | |
| [X,15] | Ajudante 2 | |
| [X,16] | Ajudante 3 | |
| [X,17] | Peso CIF X | |
| [X,18] | Quantidade CIF | X |
| [X,19] | Volume CIF | X |
| [X,20] | Valor CIF | X |
| [X,21] | Peso FOB | X |
| [X,22] | Quantidade FOB | X |
| [X,23] | Volume FOB | X |
| [X,24] | Valor FOB | X |
| [X,25] | Tipo de Operação | |
| [X,26] | Código de Classificação de Frete | |



INFORMAÇÕES ARMazenADAS PELA VARIÁVEL aARRAYCARGA



Disposição posterior a 24/07/2018

| Posição | Descrição | Obsoleto |
|---------|-----------------------------------|----------|
| [X,1] | Indica se o registro está marcado | |
| [X,2] | Código da carga | |
| [X,3] | Descrição | |
| [X,4] | Peso | |
| [X,5] | Valor | |
| [X,6] | Volume | |
| [X,7] | Quantidade Liberada | |
| [X,8] | Pontos de Entrega | |
| [X,9] | Caminhão | |
| [X,10] | Veículo 2 | |
| [X,11] | Veículo 3 | |
| [X,12] | Motorista | |
| [X,13] | Ajudante 1 | |
| [X,14] | Ajudante 2 | |
| [X,15] | Ajudante 3 | |
| [X,16] | | X |
| [X,17] | Peso CIF | X |
| [X,18] | Quantidade CIF | X |
| [X,19] | Volume CIF | X |
| [X,20] | Valor CIF | X |
| [X,21] | Peso FOB | X |
| [X,22] | Quantidade FOB | X |
| [X,23] | Volume FOB | X |
| [X,24] | Valor FOB | X |
| [X,25] | Transportador | |
| [X,26] | Tipo de Operação | |
| [X,27] | Código de Classificação de Frete | |



2. Assuntos relacionados

Ponto de Entrada

- [DT PE OM200OK - Geração de carga](#)

Documento de Referência

- [Montagem de Carga \(OMSA200 - SIGAOMS\)](#)