

Código de Rastreamento em Romaneios de Carga

Produto	: Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5	Chamado	: TERCLR
Data da criação	: 11/10/2012	Data da revisão	: 11/10/2012
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

! *Importante*

Implementado o campo GWN_RASTR com título "Cod Rastream" descrição "Código do Rastreamento" nas telas de alteração inclusão e visualização de romaneio de carga.

Implementada a ação relacionada "Inf. Rastr." no GFEA050 que aciona uma janela mostrando Filial, Nr Romaneio, Transportador, Nome do Transportador e o campo do código de rastreamento. O campo Cod. Rastreamento é gravado na confirmação.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

! *Importante*

Antes de executar o compatibilizador U_GFE11561 é imprescindível:

- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório "\PROTHEUS11_DATA\DATA") e dos dicionários de dados "SXs" (diretório "\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM").
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite GFE11561 no campo Programa Inicial.

! Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 11/10/2012.

2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa GFE11561().

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

1. Criação no arquivo SX3 – Campo:

- GWN_RASTR:

Ordem	35
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Título	Cod Rastream
Descrição	Código do Rastreamento

Procedimento para Utilização

1. Em Gestão de frete embarcador (SIGAGFE) acesse: Atualizações > Movimentação > Expedição/Recebim > Romaneios de Carga
2. Clique em “Incluir”.
3. No campo Cod Rastream informe um código de rastreamento.
4. Após clicar em Confirmar o código de rastreamento será salvo.
5. O código de rastreamento poderá ser visualizado na opção “Visualizar” e alterado na opção “Alterar” do menu.
6. Na liberação do Romaneio também será possível informar o código de rastreamento, indicando o valor no campo condizente logo após o campo de hora de liberação e em seguida clicando em ok.

Será possível também informar o código de rastreamento em:

1. Na Gestão de frete embarcador (SIGAGFE) acesse Atualizações > Movimentação > Expedição/Recebim > Romaneios de Carga
2. Posicione o cursor em um romaneio
3. No menu, selecione Inf. Rastr.
4. Se o romaneio estiver liberado será apresentada a tela “Informação de rastreamento”. O código informado no campo “Cod. Rastream” será salvo ao clicar em “Confirmar” no menu.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	GWN – Romaneios de carga
Rotinas Envolvidas	GFEA050 – Cadastro de Romaneios; GFEC050 – Visualização de Romaneios de carga
Sistemas Operacionais	Windows/Linux
Número do Plano	00000006433/2012