

Ajuste dos campos Y9_SIGLA e Y9_PAIS

Produto	: Microsiga Protheus® Easy Export Control Versão 11		
Chamado/Requisito	: TFZPFQ	Data da publicação	: 07/11/12
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Todos

! Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UETFZPFQ**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Efetuada ajuste nos campos **Sigla (Y9_SIGLA)** e **País (Y9_PAIS)** da rotina **Portos/Aeroportos (EECCV100)** com o objetivo de não permitir alteração quando o registro estiver vinculado a uma ou mais vias de transportes.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

- Aplicar atualização do(s) programa(s) **AVGERAL.PRW**, **AVUPDATE01.PRW**, **AVOBJECT.PRW**, **EECCV100.PRW** e **UETFZPFQ.PRW**.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U_UETFZPFQ**.

! Importante

Antes de executar o compatibilizador **UETFZPFQ** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\PROTHEUS11_DATA\ DATA**) e dos dicionários de dados **SXs** (diretório **\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client**, digite **U_UETFZPFQ** no campo **Programa Inicial**.



Para a devida atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **22/10/12**.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Confirme para dar início ao processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela **SY9 – Portos/Aeroportos**:

Campo	Y9_SIGLA	Y9_PAIS
When	CV100VAL(4)	CV100VAL(4)



O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Pré-Requisitos:

- Possuir um Porto cadastrado.
- Possuir uma via de transporte com este Porto vinculado.

Sequencia 001:

1. No **Easy Export Control (SIGAEEC)** acesse: **Atualizações/Tabelas/Portos/Aeroportos (EECCV100)**.
2. Selecione o Porto cadastrado e clique em **Alterar**.
3. O Sistema exibe as informações do registro. Note que os campos **Sigla (Y9_SIGLA)** e **Pais (Y9_PAIS)** estão desabilitados para edição, pois este registro já foi vinculado a uma ou mais vias de transportes. Clique em **Fechar**.
4. Selecione um Porto que não esteja vinculado a uma via de transporte e clique em **Alterar**.
5. O Sistema exibe as informações do registro. Note que os campos **Sigla (Y9_SIGLA)** e **Pais (Y9_PAIS)** estão habilitados para edição, pois este registro não está vinculado a nenhuma via de transporte. Clique em **Fechar**.

O Sistema retorna a tela anterior.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	SY9 – Portos/Aeroportos
Funções Envolvidas	EECCV100 – Cadastro de Portos/Aeroportos
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®