

## Inclusão de Gatilho no campo EEQ\_PGT

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Easy Export Control Versão 11		
<b>Chamado/Requisito</b>	: TGDAB6	<b>Data da publicação</b>	: 22/11/12
<b>País(es)</b>	: Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todas

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UE096707**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Foi incluído gatilho no campo **Dt.Liq.Cont (EEQ\_PGT)** para que, ao retirar o conteúdo do campo **Dt.Liq.Cont. (EEQ\_PGT)** o Sistema apague o conteúdo dos campos **Taxa Cambio (EEQ\_TX)** e **Valor em R\$ (EEQ\_EQVL)** na rotina de **Adiantamento (EECAC100)**.

## PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

- Aplicar atualização dos programas AVGERAL.PRW, EECAC100.PRW, EECAE100.PRW, EECAE105.PRW, EECV100.PRW, EECAC176.PRW, UEASYDM400.PRW, EECAP100.PRW, EECAP101.PRW, EECAP105.PRW, EECFAT2.PRW e UE096707.PRW, AVUPDATE01.PRW e AVOBJECT.PRW
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U\_UE096707**

### **Importante**

Antes de executar o compatibilizador *informe* o **UE096707** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\PROTHEUS11\_DATA\ DATA**) e dos dicionários de dados **SXs** (diretório **\PROTHEUS11\_DATA\ SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client**, digite **U\_UE096707** no campo **Programa Inicial**.



2. Para a devida atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 12/11/12.
2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Confirme para dar início ao processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

## ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

### 1. Criação de **Gatilhos** no arquivo **SX7 – Gatilhos**:

- Tabela **EEQ – Valor Das Parcelas do Embarque**:

<b>Campo</b>	<i>EEQ_PGT</i>
<b>Sequência</b>	<i>004</i>
<b>Regra</b>	<i>0</i>
<b>Campo Domínio</b>	<i>EEQ_TX</i>
<b>Tipo</b>	<i>P</i>
<b>Posiciona?</b>	<i>N</i>
<b>Proprietário</b>	<i>S</i>

### 2. Alteração de **Gatilhos** no arquivo **SX7 – Gatilhos**:

- Tabela **EEQ – Valor Das Parcelas do Embarque**:

<b>Campo</b>	<i>EEQ_PGT</i>
<b>Sequência</b>	<i>005</i>
<b>Regra</b>	<i>M-&gt;EEQ_TX*M-&gt;EEQ_VL</i>
<b>Campo Domínio</b>	<i>EEQ_EQVL</i>
<b>Tipo</b>	<i>P</i>
<b>Posiciona?</b>	<i>N</i>
<b>Proprietário</b>	<i>S</i>

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

### Pré-Requisitos:

- Ter cotação de moeda cadastrada para o dia;
- Ter um Importador/Cliente cadastrado;
- Ter um adiantamento cadastrado na fase de cliente com o campo **Dt.Liq.Cont. (EEQ\_PGT)** vazio.

Sequencia 001:

1. No **Easy Export Control (SIGAECC)** acesse **Atualizações/Cadastros/Import./Clientes (EECAC100)**.
2. Posicione o cursor em um importador/cliente, clique em **Ações Relacionadas** e selecione a opção **Adiantamentos**.
3. Selecione o adiantamento cadastrado anteriormente, clique em **Ações Relacionadas** e selecione a opção **Alterar**.
4. Preencha o campo **Dt.Liq.Cont. (EEQ\_PGT)** e verifique que os campos **Taxa Câmbio (EEQ\_TX)** e **Valor em R\$ (EEQ\_VL)** foram preenchidos corretamente.
5. Apague o conteúdo do campo **Dt.Liq.Cont. (EEQ\_PGT)** e verifique que o conteúdo dos campos **Taxa Câmbio (EEQ\_TX)** e **Valor em R\$ (EEQ\_VL)** foram apagados corretamente. Clique em **Confirmar**.
6. Clique em **Confirmar**

Verifique que o cadastro foi salvo corretamente.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Tabelas Utilizadas</b>	EEQ – Valor Das Parcelas do Embarque
<b>Funções Envolvidas</b>	EECAC100 - Manutenção de Clientes
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®