

Ajustes nos campos de Preço das Importações

Produto	: Microsiga Protheus® Easy Import Control versão 10		
Chamado/Requisito	: TFFVGT	Data da publicação	: 21/01/13
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UI714937**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Alteradas as propriedades dos campos de Preço das Importações para possibilitar o ajuste do número de casas decimais destes campos via ambiente Configurador. A partir desta implementação, os campos **Preço Unit. (W1_PRECO)**, **Preço Unit. (W3_PRECO)**, **Preço (W5_PRECO)**, **Preço (W7_PRECO)**, **Preço (WE_PRECO)**, **Preço (W8_PRECO)**, **Preço (EIS_PRECO)**, **Preço Unit. (E15_PRECO)**, **Preço (E12_PRECO)**, **Preço (WN_PRECO)**, **Prc Unitario (WN_PRUNI)**, **Preço Unit (ED1_PRCUNI)** e **Preço Unit (ED2_PRCUNI)** poderão ter as casas decimais ajustadas conforme a necessidade da empresa.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar **previamente** o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

- Aplicar atualização dos programas **AVUPDATE01.PRW**, **AVGERAL.PRW**, **AVOBJECT.PRW** e **UI714937**.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U_UI714937**.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UI714937** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados **SXs** (diretório **PROTHEUS_DATA_SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® TOTVS Smart Client**, digite **U_UI714937** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a devida atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **25/09/12**.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

Confirme para dar início ao processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.

5. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
7. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

- Tabela SW1 – Itens Solicitação de Importação:

Campo	W1_PRECO
Descrição	Preco Unit.
Proprietário	S

- Tabela SW3 – Itens de Purchase Order:

Campo	W3_PRECO
Descrição	Preco Unit.
Proprietário	S

- Tabela SW5 – Itens Preparação de Licença Imp:

Campo	W5_PRECO
Descrição	Preco
Proprietário	S

- Tabela SW7 – Itens Declaração de Importação:

Campo	W7_PRECO
Descrição	Preco
Proprietário	S

- Tabela SW8 – Itens de Invoices:

Campo	W8_PRECO
Descrição	Preco
Proprietário	S

- Tabela SWE – Itens da Guia de Imp Especiais:

Campo	WE_PRECO
Descrição	Preco
Proprietário	S

- Tabela SWN – Itens da NF de Importação:

Campo	WN_PRECO
Descrição	Preco
Proprietário	S

Campo	WN_PRUNI
Descrição	Prc Unitario
Proprietário	S

- Tabela EIS Licenças Importação Canceladas:

Campo	EIS_PRECO
Descrição	Preco
Proprietário	S

- Tabela EI5 – Pedidos Cancelados - Itens:

Campo	EI5_PRECO
Descrição	Preco Unit.
Proprietário	S

- Tabela EI2 – Detalhe de Custo Realizado:

Campo	EI2_PRECO
--------------	-----------

Descrição	Preco Unit.
Proprietário	S

- Tabela ED1 - Produtos a Exportar:

Campo	ED1_PRCUNI
Descrição	Preco Unitario US\$
Proprietário	S

- Tabela ED2 – Itens a Importar:

Campo	ED2_PRCUNI
Descrição	Preco Unitario US\$
Proprietário	S

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Base de Dados/Dicionário/Base de Dados**.
2. Localize a tabela **SW3**, selecione o campo **W3_PRECO**.
3. Clique na opção **Editar** e confira que o sistema permite a alteração do número de casas decimais.
4. Caso seja necessário, altere o tamanho das casas decimais e salve a alteração.
5. Repita os passos acima caso seja necessário alterar as decimais dos campos **Preco Unit. (W1_PRECO)**, **Preco (W5_PRECO)**, **Preco (W7_PRECO)**, **Preco (WE_PRECO)**, **Preco (W8_PRECO)**, **Preco (EIS_PRECO)**, **Preco Unit. (E15_PRECO)**, **Preco (E12_PRECO)**, **Preco (WN_PRECO)**, **Prc Unitario (WN_PRUNI)**, **Preco Unit (ED1_PRCUNI)** e **Preco Unit (ED2_PRCUNI)**.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	<p>SW1 – Itens Solicitação Importação. SW3 – Itens Purchase Order. SW5 – Itens Preparação Licença Imp. SW7 – Itens Declaração de Importação. SW8 – Itens de Invoices. SWE – Itens da Guia de Imp Especiais. SWN – Itens da NF de Importação. EIS – Licenças Importação Canceladas. EI2 – Detalhe de Custo Realizado. EI5 – Pedidos Cancelados – Itens. ED1 – Produtos a Exportar. ED2 – Itens a Importar.</p>
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®