

Proporcionalização dos adicionais de confiança e transferência

Produto	: Microsiga Protheus® Gestão de Pessoal Versão 11		
Chamado/Requisito	: TGD286	Data da publicação	: 22/03/13
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Todos

Implementada a possibilidade de proporcionalizar o cálculo do adicional de confiança e de transferência, de acordo com os dias trabalhados no mês em que está sendo efetuado a rescisão do funcionário. Para esse controle, foram criados os mnemônicos **IPropAdCon** e **IPropAdTrf**.

Importante

O roteiro de cálculo da Rescisão foi alterado para o cálculo da proporcionalização.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Pré-Requisito

Informe os mnemônicos, conforme orientação a seguir:

Mnemônico	Conteúdo
IPropAdCon	.T. - habilita a proporcionalização. .F. - desabilita a proporcionalização.
IPropAdTrf	.T. - habilita a proporcionalização. .F. - desabilita a proporcionalização.

Exemplo do cálculo dos adicionais de confiança e transferência de um funcionário mensalista, com salário base mensal de R\$6.000,00, que recebe 50% de adicional de confiança e 25% de adicional de transferência, que trabalhou 14 dias no mês da rescisão:

a) Sem proporcionalização:

- Adicional de confiança: $50\% \times R\$ 6.000,00 = R\$ 3.000,00$.
- Adicional de transferência: $25\% \times 6.000,00 = R\$ 1.500,00$.

b) Com proporcionalização:

- Adicional de confiança: $50\% \times (R\$ 6.000,00 / 30 \times 14 \text{ dias}) = R\$ 1.400,00$.
- Adicional de transferência: $25\% \times (R\$ 6.000,00 / 30 \times 14 \text{ dias}) = R\$ 700,00$

Exemplo do processo:

1. No **Gestão de Pessoal (SIGAGPE)** acesse **Miscelânea / Cálculos / Rescisão (GPEM040)**.
2. Posicione em um funcionário que possua os adicionais de confiança e/ou transferência e clique em **Cálculo**.
3. Informe a configuração da rescisão do funcionário e preencha os campos conforme orientação do *help* de campo.
4. Verifique o cálculo efetuado pelo sistema.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	RCA – Mnemônicos. SRA - Cadastro de Funcionários. SRG - Cabeçalho de Rescisões. SRR - Itens de Férias e Rescisões. SRV - Cadastro de Verbas.
Funções Envolvidas	GPEA300 - Cadastro de Mnemônicos. GPEM040 - Cálculo da Rescisão.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®