

Entrada por Retorno de Consignação

Produto	:	Microsiga Protheus Veículos versão 11			
Chamado	:	TEKDUS	Data da publicação	:	31/01/12
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos

Implementada a rotina **Entr. Ret. Consig. (VEIXA007)** que permite entradas por retorno de consignação de veículos. Esta rotina é utilizada em conjunto com a rotina **Saída Consignação (VEIXA015)** para retornar o veículo ao estoque da empresa.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

Aplicar atualização do(s) programa(s) **VEIXX001, VEIXX000, VEIXFUNA e VEIXA007**.

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do **Veículos**, conforme instruções a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	Mov Entrada
Nome da Rotina	Entr. Ret. Consig.
Programa	VEIXA007
Módulo	SIGAVEI
Tipo	Função Protheus
Tabelas	VVF e VV0.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No módulo **Veículos (SIGAVEI)** acesse **Atualizações/ Cad. Veículo/ Veículos Modelo2 (VEIXA010)**.
2. Inclua um novo veículo.
3. Acesse **Atualizações/ Mov. Entrada/ Entrada por Compra (VEIXA001)**.
4. Realize a entrada por compra utilizando o chassi do veículo incluso anteriormente.

5. Acesse **Atualizações/ Mov. Saída/ Saída Consignação (VEIXA015)**.
6. Inclua a saída por consignação do veículo cadastrado e gere a nota.
7. Acesse **Atualizações/ Mov. Entrada/ Entr. Ret. Consig. (VEIXA007)**.
 - Através desta rotina, o usuário poderá realizar a entrada por retorno de consignação.
8. Clique em **Incluir Retorno**.
 - É apresentada uma nova tela para que seja selecionado o documento de saída por consignação para efetuar a entrada por retorno de consignação.
9. Selecione a nota de saída gerada na rotina **Saída Consignação (VEIXA015)** e clique em **Retornar**.
 - O Sistema apresentará uma janela para que seja informado os dados do retorno com as seguintes opções:
 - o **Formulário Próprio ?** → Selecione **Sim** ou **Não**.
 - I. Se a opção for **Sim**, os campos **Nota Fiscal ?**, **Serie ?** e **Data Emissão ?** não estarão habilitados para edição. Ao preencher os demais campos e clicar em **Ok**, o Sistema apresentará a tela de seleção de nota para que seja selecionada a nota a ser gerada.
 - II. Caso a opção seja **Não**, informe os campos **Nota Fiscal ?**, **Serie ?** e **Data Emissão?**.
 - o **Nota Fiscal ?** → Informe o número da nota fiscal.
 - o **Serie ?** → Informe a série da nota.
 - o **Data Emissão ?** → Informe a data da emissão da nota.
 - o **TES ?** → Informe o TES.
 - o **Sit. Tributaria ?** → Informe a situação tributária.
 - o **Natureza ?** → Informe a natureza da operação.
10. Após o preenchimento dos campos, clique em **OK** e gere a nota.
11. Clique em **Sair** para retornar a janela inicial da rotina.
 - Na janela inicial da rotina, o Sistema apresenta a nota do retorno efetuado anteriormente.
12. O Sistema permite o cancelamento do retorno efetuado. Para isso, selecione o registro e clique em **Cancela retorno**.
13. A nota será visualizada para cancelamento. Clique em **OK**.
 - O Sistema apresenta uma mensagem de alerta informando que a nota fiscal foi cancelada com sucesso.
14. Em **Pesquisa Avançada**, é possível realizar pesquisas das movimentações efetuadas na rotina com as seguintes opções.
 - **Chassi/Fornec** → Informe o **Chassi** ou **Fornecedor** que deseja pesquisar.
 - **Status/Periodo** → Informe o **Status** ou intervalo de **Periodo** que deseja pesquisar.

- **NF/Serie** → Informe o **número da nota fiscal** e a **série** que deseja pesquisar.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	VVF – Entradas X Saídas de Veículos VV0 – Saídas de Veículos.
Funções Envolvidas	VEIXA010 - Veículos Modelo2 VEIXA001 - Entrada por Compra VEIXA015 - Saída Consignação VEIXA007 - Entr. Ret. Consig.
Sistemas Operacionais	Windows/Linux