



## Ajuste do campo EWZ\_EMAIL

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus <i>Easy Import Control</i> Versão 11			
<b>Chamado</b>	:	<b>THCBME</b>	<b>Data da publicação</b>	:	24/04/13
<b>País(es)</b>	:	Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos

### **!** *Importante*

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UITHCBME**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Efetuada ajuste no tamanho do campo **Email (EWZ\_EMAIL)** na rotina **Int Despachante (EICE100)** para que na exibição da tela de envio de e-mail do arquivo de integração, o campo **Para (cTo)** exiba o e-mail completo do Despachante cadastrado na rotina **Despachantes (EICA050)**.

## Procedimento para Implementação

- Aplicar atualização do(s) programa(s) **AVGERAL.PRW**, **AVUPDATE01.PRW**, **AVOBJECT.PRW**, **UITHCBME.PRW**, **EICE100.PRW**, **EICIN100.PRW** e **EASYSERVERSMTP.PRW**.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U\_UITHCBME**.

### **!** *Importante*

Antes de executar o compatibilizador **UITHCBME** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\PROTHEUS11\_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados Sxs (**\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM**).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.

 **Atenção**

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus ByYou Smart Client**, digite **U\_UITHCBME** no campo **Programa Inicial**.

 **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **23/04/2013**.

2. Clique em **OK** para continuar.



3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.  
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

## Atualizações do compatibilizador

### 1. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela EWZ – Controle Int. Despachante:

<b>Campo</b>	EWZ_EMAIL
<b>Tamanho</b>	50

#### **Importante**

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

## Procedimentos para Utilização

### Pré-Requisitos:

- Possuir os parâmetros de envio de e-mail devidamente cadastrados;
- Possuir um despachante cadastrado;
- Possuir um PO cadastrado com o despachante acima vinculado;

### Sequência 001:

1. No **Easy Import Control (SIGAIC)** acesse **Miscelânea/Int. Despachante (EICEI100)**.
2. Em **Envio de PO** clique em **Gerados**. Abaixo, clique em **Int. PO**.
3. Informe o PO e o despachante e confirme em **Ok**.



4. Marque o PO e em **Confirmar**.
5. Confirme a geração clicando em **Sim**.
6. Clique em **Ok**.
7. Selecione o arquivo gerado e clique **Enviar e-mail**.
8. Clique em **Sim** para enviar o e-mail.
9. O sistema exibe a janela para envio do arquivo. Note que o campo **Para** exibe o e-mail corretamente. Clique **Enviar**.
10. O Sistema informa que o e-mail foi enviado com sucesso. Clique em **Ok**.
11. No leitor de e-mail padrão é possível visualizar a mensagem.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	EWZ – Integração Int Despachante
<b>Funções Envolvidas</b>	EICEI100 – Integração Despachante
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux