



Consultas de Evolução por Períodos

| | | | | | |
|-----------------|---|---|---------------------------|---|----------|
| Produto | : | Microsiga Protheus, Gestão de Frete Embarcador 11.8 | | | |
| Chamado | : | THJAPO | Data da publicação | : | 06/06/13 |
| País(es) | : | Todos | Banco(s) de Dados | : | Todos |

! *Importante*

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **U_GFE11I03**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Adicionadas duas novas opções de consulta: Movimentação por Períodos (GFEC011) e Despesa de Frete por Períodos.

Essas consultas apresentam os dados de movimentação de cargas, ocorrências de transporte e despesas com transporte por períodos ao longo do tempo.

Os painéis de análise por períodos são consultas que demonstram as alterações de determinado dado ao longo do tempo; podem ser utilizadas para comparar um dado ocorrido no mesmo espaço de tempo em períodos distintos ou a evolução do dado entre vários períodos subsequentes.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

! *Importante*

Antes de executar o compatibilizador **U_GFE11I03** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS_DATA\DATA**, se versão 10, ou **\PROTHEUS11_DATA\DATA**, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório **PROTHEUS_DATA_SYSTEM**, se versão 10, ou **\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**, se versão 11).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

 **Atenção**

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus TOTVS Smart Client** (se versão 10) ou **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite U_GFE11I03 no campo **Programa Inicial**.

 **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 27/05/13



2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado *ou* é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_GFE11I03().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação de **Perguntas** no arquivo **SX1 – Cadastro de Perguntas**:

| | |
|-----------------|-------------------|
| Pergunte | GFEC011 E GFEC012 |
| Nome | Tipo período |
| Grupo | GFEC011 E GFEC012 |
| Ordem | 1 |
| Tipo | C |
| Tamanho | 1 |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Pergunte | GFEC011 E GFEC012 |
| Nome | Data final |
| Grupo | GFEC011 E GFEC012 |
| Ordem | 2 |
| Tipo | D |
| Tamanho | 8 |



| | |
|-----------------|-------------------|
| Pergunte | GFEC011 E GFEC012 |
| Nome | Qtd períodos |
| Grupo | GFEC011 E GFEC012 |
| Ordem | 3 |
| Tipo | N |
| Tamanho | 2 |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Pergunte | GFEC011 E GFEC012 |
| Nome | Transp de |
| Grupo | GFEC011 E GFEC012 |
| Ordem | 4 |
| Tipo | C |
| Tamanho | 14 |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Pergunte | GFEC011 E GFEC012 |
| Nome | Transp até |
| Grupo | GFEC011 E GFEC012 |
| Ordem | 5 |
| Tipo | C |
| Tamanho | 14 |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Pergunte | GFEC011 E GFEC012 |
| Nome | Grupo transp |
| Grupo | GFEC011 E GFEC012 |
| Ordem | 6 |
| Tipo | C |
| Tamanho | 4 |



Procedimentos para Utilização

Movimentação por períodos

1. No **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse **Consultas > Expedição Recebim > Mov Cargas Período**;
2. Selecione as filiais desejadas para consulta e clique em **Movimentação** para visualizar dados relacionados à movimentação de cargas ou em **Ocorrências** para visualizar os dados relacionados a ocorrências de transporte;
3. Informe os parâmetros e clique em **OK**;
4. Nesta tela é apresentada uma evolução por período dos dados relacionados à movimentação de cargas ou as ocorrências de transporte.

Frete por Períodos

1. No **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse **Consultas > Expedição Recebim > Frete Período**
2. Selecione as filiais desejadas para consulta e clique em **Realizado** para visualizar dados relacionados a despesas com transporte ou em **Previsto** para visualizar os dados relacionados à previsão de despesas com transporte.
3. Informe os parâmetros e clique em **OK**
4. Nesta tela é apresentada uma evolução por período dos dados relacionados a despesas ou previsão de despesas para o transporte de cargas.

Informações Técnicas

| | |
|------------------------------|--|
| Tabelas Utilizadas | GW1 – Documentos de Carga GWM – Rateio Contábil de Frete GWD – Ocorrências |
| Funções Envolvidas | GFEC011 – Movimentação por Períodos GFEC012 – Despesa de Frete por Períodos |
| Sistemas Operacionais | Windows/Linux |