



## Sumário

1. Dados Gerais . . . . .	2
2. Situação / Requisito . . . . .	2
3. Solução . . . . .	2
4. Demais Informações . . . . .	3
5. Assuntos Relacionados . . . . .	3



# DT PE WV090VLQ – INCLUSÃO DA DATA DE VALIDADE NO PONTO DE ENTRADA



## 1. Dados Gerais

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Protheus
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Protheus - WMS Protheus (SIGAWMS)
<b>Função:</b>	WMSV090.PRW
<b>País:</b>	Todos Países
<b>Ticket:</b>	12494231
<b>Requisito/Story/Issue: (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSMSP-12835

## 2. Situação / Requisito

Necessidade de receber a data de validade como parâmetro do Ponto de Entrada **WV090VLQ**.

## 3. Solução

Efetuada a inclusão da **data de validade (dDtValidade)** como sexto parâmetro do Ponto de Entrada [WV090VLQ - Validação de quantidade na conferência de recebimento](#).

### Exemplo de Utilização

<b>Pré-requisito</b>	<b>PARÂMETRO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ MV_WMSNEW = .T.</li></ul>
<b>Cenário</b>	<b>WMSA070</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Inclua a conferência em um serviço de entrada.</li></ul> <b>MATA103</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Inclua um documento de entrada com produto que controla WMS.</li></ul>



# DT PE WV090VLQ – INCLUSÃO DA DATA DE VALIDADE NO PONTO DE ENTRADA



	<p><b>WMSV001</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Monte o unitizador.</li></ul> <p><b>WMSV090</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Efetue a conferência.</li></ul>
--	---

## 4. Demais Informações

Não se aplica.

## 5. Assuntos Relacionados

### Ponto de Entrada

- [DT PE WV090VLQ - Validação de quantidade na conferência de recebimento](#)