



# 13724430 DLOGWMSMSP-13718 DT TOTVS OMS x TOL - INCONSISTÊNCIA NA GRAVAÇÃO DA CARGA NA TABELA SC9 (OMXCPL7)



## Sumário

1. Dados Gerais . . . . .	2
2. Situação / Requisito . . . . .	2
3. Solução . . . . .	2
4. Demais Informações . . . . .	3
5. Assuntos Relacionados . . . . .	3



# 13724430 DLOGWMSMSP-13718 DT TOTVS OMS x TOL - INCONSISTÊNCIA NA GRAVAÇÃO DA CARGA NA TABELA SC9 (OMXCPL7)



## 1. Dados Gerais

<b>Produto:</b>	TOTVS OMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Protheus
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS OMS - Gestão de Distribuição (SIGAOMS)
<b>Função:</b>	OMXCPL7 - Monitor de Cargas
<b>País:</b>	Todos Países
<b>Ticket:</b>	13724430
<b>Requisito/Story/Issue: (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSMSP-13718

## 2. Situação / Requisito

Após reprogramar a viagem no TOL e gerar a carga pela rotina OMXCPL7 (Monitor de Cargas), o Sistema não grava a carga na tabela SC9, impossibilitando assim o faturamento.

## 3. Solução

Efetuada a correção das inconsistências na geração da carga via TOL.

### Exemplo de Utilização

Cenário	<ul style="list-style-type: none"><li>Integre um Pedido de Venda ao TOL, via rotina <b>OMXCPL6 (Envio de Pedidos de Venda)</b>.</li><li>No TOL, gere a viagem para esse Pedido.</li><li>Libere a viagem no TOL.</li><li>Gere a carga na rotina <b>OMXCPL7 (Monitor de Cargas)</b>.</li><li>Na rotina <b>OMXCPL7</b>, a viagem deve estar liberada e com a carga gerada.</li><li>Estorne a carga na rotina <b>OMSA200 (Montagem de Carga)</b>.</li><li>No TOL, re programe a viagem.</li><li>Libere a viagem no TOL.</li><li>Gere a carga na rotina <b>OMXCPL7 (Monitor de Cargas)</b>.</li><li>Na tabela <b>SC9</b>, o campo <b>C9_CARGA</b> não é atualizado.</li></ul>
---------	--



# 13724430 DLOGWMSMSP-13718 DT TOTVS OMS x TOL - INCONSISTÊNCIA NA GRAVAÇÃO DA CARGA NA TABELA SC9 (OMXCPL7)



## 4. Demais Informações

### Tabelas Utilizadas

- DK0 Viagem CPL
- DK1 Viagem CPL Itens
- DK3 Sequência de Integração CPL
- SC9 Pedidos Liberado

### Parâmetros

- MV\_CPLAUT - Geração das viagens?1=Automático,2=Manual = 2
- MV\_CPLESCG - Permite estorno automático da carga ao cancelar = 1
- MV\_CPLLVA - Liberação automática da viagem? 1=Sim,2=Não = 1

## 5. Assuntos Relacionados

### Documento de Referência

- [Monitor de Cargas \(OMXCPL7 - SIGAOMS\)](#)