

Aba Outros e Descrição de Emitente

Produto	: Microsiga Protheus SIGAGFE – Gestão de Frete Embarcador 11.5	Chamado	: TDVO99
Data da criação	: 13/12/2011	Data da revisão	:
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

Importante

Efetuada melhoria para que na tela Documentos de Carga não sejam apresentadas duas abas nomeadas como “Outros”. E que na visualização do programa Romaneios de Carga, na aba Documentos de Carga, seja apresentada a descrição do emitente.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador U_GFE1500 é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto na qual será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM”).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digitar U_GFE11500 no campo Programa Inicial, ou senão U_GFEUMAN para abrir a tela com os compatibilizadores disponíveis, então selecionar o compatibilizador U_GFE11500.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 05/10/2011.

2. Acionar OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_GFE11500().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Acionar Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída**, acionar **OK** para encerrar o processamento.

Procedimento para Utilização

1. Acessar o módulo SIGAGFE e, pelo menu, acessar Atualizações > Movimentação > Expedição/Recebim > Documentos Carga.
2. Acionar Incluir e verificar que existe apenas as abas “Geral” e “Complementar”, não existindo mais a aba “Outros”.
3. Depois, acessar o programa Consulta de Romaneios de Carga em Consultas > Expedição/Recebim > Romaneios de Carga.
4. Selecionar um romaneio de carga e acionar Visualizar; verificar que na aba “Documentos de Carga” os campos de descrição dos emitentes apresentam as descrições.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	GWN – Romaneios de Carga GW1 – Documentos de Carga
Rotinas Envolvidas	GFEA044 – Digitação de Documentos de Carga GFEC044 – Consulta de Documentos de Carga GFEA050 – Digitação de Romaneios de Carga GFEC050 – Consulta de Romaneios de Carga
Sistemas Operacionais	Windows/Linux
Número do Plano	00000030260/2011