

Descrição das Faixas e Rotas da Tarifa

Produto	: Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5	Chamado	: TEMIJZ
Data da criação	: 28/02/2012	Data da revisão	: 06/03/2012
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

Importante

Melhoria para que seja apresentada a descrição da Faixa e da Rota da Tarifa no Browse onde são mostradas todas as Tarifas da Negociação, fazendo com que não seja necessário visualizar a tarifa para ver a Faixa/Rota que se refere.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador U_GFE11519 é imprescindível:

- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório "\PROTHEUS11_DATA\DATA") e dos dicionários de dados "SXs" (diretório "\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM").
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens "iii" ou "iv", **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1 – Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite U_GFE11519 no campo Programa Inicial.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 29/02/2012.

- 2 – Clique em OK para continuar.
- 3 – Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_GFE11519().
- 4 – Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
- 5 – Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6 – Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7 – Clique em **Gravar** para salvar o histórico (log) apresentado.

8 – Clique em **OK** para encerrar o processamento.

1. Alteração de Campos no arquivo SXB – Campos:

- Alterado campo GV6_INFFXA:

Tipo	C
Tamanho	50
Decimal	0
Título	Inf Faixa
Descrição	Informacoes da Faixa
Browse?	Sim
Início no browse	GFEASEQFX(GV6->GV6_CDEMIT,GV6->GV6_NRTAB,GV6->GV6_NRNEG,GV6->GV6_CDFXTV)

- Alterado campo GV6_INFROTA:

Tipo	C
Tamanho	200
Decimal	0
Título	Inf Rota
Descrição	Informacoes Rota
Browse?	Sim
Início no browse	GFEAINFROT(GV6->GV6_CDEMIT,GV6->GV6_NRTAB,GV6->GV6_NRNEG,GV6->GV6_NRROTA)

Procedimento para Utilização

- 1 – Será necessário haver uma Tabela de Frete cadastrada com pelo menos um Negociação e uma Tarifa.
- 2 – No SIGAGFE acessar o programa de Tarifas, para isso é necessário entrar no programa de Tabela de Frete disponível em Atualizações > Movimentação > Tabelas de Frete > Tabelas de Frete, selecionar a Tabela de Frete desejada e clicar em 'Negociação' no botão ações relacionadas. Na nova tela selecionar a 'Negociação' desejada e clicar em 'Tarifas' no botão ações relacionadas.
- 3 – Agora na tela de Tarifas, verificar que ao lado das colunas de Faixa e Rota, há os campos Inf Faixa e Inf Rota com as descrições de cada uma. A descrição das Rotas apresentam a Descrição do Remetente e Destinatário separados por *pipe* '|

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	GV6 – Tarifas
Rotinas Envolvidas	GFEA061F – Ratifas da Negociação
Sistemas Operacionais	Windows/Linux
Número do Plano	00000004038/2012